


- [^] **Порядок чищення, змащення та зберігання зброї**
-

Чищення автомата проводять у спеціально відведених місцях на обладнаних для цієї мети столах, а в польових умовах — на чистих підстилках, дошках, фанері тощо у такій послідовності: підбираються приладдя, матеріали для чищення і змащення; розбирається автомат; чиститься канал ствола; вичищаються інші частини автомата.

Для чищення каналу ствола треба покласти автомат у вирізи стола або на звичайний стіл. Зібрати приладдя (мал. 43), скласти ключця у вигляді цифри 8, накласти «вісімку» її перехрестям на кінець протирки і розкласти волокна ключця уздовж протирки так, щоб їх кінці були коротшими за стержень протирки (мал. 44). Просочити ключця рідким рушничним мастилом, увести шомпол з протиркою і ключцем у канал ствола і застопорити кришку пенала на дуловому зрізі ствола.



Мал. 43. Приладдя автомата, підготовлене для чищення: 1 — пенал, 2 — викрутка, 3 — головка шомпола, 4 — шомпол, 5 — кришка пенала, 6 — протирка




Мал. 44. Накладання ганчір'я на протирку

Утримуючи автомат лівою рукою, плавно просунути правою рукою шомпол по всій довжині каналу ствола кілька разів. Витягнути шомпол, змінити ганчір'я, просочити його рідким рушничним мастилом і знову прочистити канал ствола. Так проробити кілька разів. Після цього ретельно витерти шомпол і протерти канал ствола чистою сухою ганчіркою. Оглянути ганчірку. Якщо на ній помітні сліди нагару або забруднення, продовжувати чищення каналу ствола до тих пір, поки після перевірки ганчірка не буде чистою. Ретельно оглянути канал ствола на світло з дульної частини і з боку патронника, повільно обертаючи ствол у руках. При цьому особливу увагу звертати на кути нарізів, перевіряти, чи не

залишилось у них нагару. У такій послідовності вичистити патронник з боку ствольної коробки.

Газову камеру, газову трубку і компенсатор полити рідким рушничним мастилом або РЧС, прочистити ганчіркою за допомогою шомпола або дерев'яної палички (мал. 45), потім насухо витерти. Дерев'яні частини обтерти сухою ганчіркою.



Мал. 45. Дерев'яні палички:

1 і 2 — для чистки носів і щілин; 3 і 4 — для чистки патронника, газового патрубку, газової трубки; 5 і 6 — для чистки заглиблень та отворів.

Після закінчення чистки автомата доповісти командирі відділення або викладачу і з його дозволу провести змащення і збирання автомата.

Після чистки автомат змащують, щоб не допустити впливу вологи на метал. Змащування автомата проводять таким чином: канал ствола, патронник і компенсатор змащують протиркою з покладеним на неї ганчір'ям, просоченим мастилом; на решту частин (металевих) ганчіркою наносять тонкий шар мастила. При цьому слід мати на увазі, що надлишок мастила призводить до забруднення частин автомата і може спричинити затримку при стрільбі. Дерев'яні частини не змащують.

З автоматом необхідно поводитися обережно: запобігати ударам, стежити, щоб у ствол не потрапили сторонні предмети (кличчя, пісок, бруд), бо при стрільбі це може привести до роздуття або розриву ствола. Не спускати без потреби курок, бо це приводить до передчасного спрацювання частин і механізмів автомата.

Автомат зберігається у піраміді (металева шафа для зберігання зброї). Він має бути розряджений, магазин та штик-ніж відокремлені, курок спущений, важіль перевідника — у верхньому положенні, хомутік прицілу — на поділці П.

В окремому відділенні піраміді зберігаються магазини, сумки для магазинів, штик-ножі в піхвах і маслянки. Сумки для магазинів і ремені повинні зберігатися чистими і сухими.

При пересуванні на заняттях і в поході автомат переноситься з приєднаним магазином (решта магазинів у сумці). Ремінь підганяється так, щоб автомат не бився об елементи спорядження. У перерві між заняттями, а також на привалах автомат тримають у руках або на ремені.