

Настройка FRP на роутерах Keenetic

Что потребуется?

- совместимый роутер Keenetic
- USB-накопитель, хватит флешки 1Гб
- Компьютер с Windows или Linux (для подготовки USB-накопителя)

Совместимый роутер

Подойдет любой роутер Keenetic, оснащенный USB-портом, кроме моделей Keenetic 4G (KN-1210/1211). Для установки сторонних программных пакетов к роутеру потребуется подключить USB-накопитель.

Модели Keenetic 4G (KN-1210/1211) оснащены USB-разъемом для работы исключительно с [совместимыми USB-модемами 3G/4G](#). Подключение USB-накопителей в этих моделях не поддерживается.

Подготовка роутера


На роутер необходимо установить менеджеров пакетов OPKG. Как это сделать подробно описано в [инструкции](#)

Настройка FRP клиента

В консоли Entware необходимо выполнить:

```
~ # opkg update
~ # opkg install frp-go
```

После завершения установки необходимо настроить автоматический запуск frps. Для этого нужно перейти в веб-интерфейс роутера, раздел Управления->Приложения->Файлы и папки. Выбрать USB диск и загрузить файл [S99frpc](#) в папку /etc/init.d:



В консоли Entware необходимо выполнить:

```
~ # chmod +x /opt/etc/init.d/S99frpc
```

Теперь нужно настроить проброс портов до камер. Загрузите в папку /etc/ файл с именем frpc.ini и следующим содержанием:

[common]

server_addr = **адрес сервера**

server_port = **порт сервера**

token = **токен сервера**

[camera1_rtsp]

type = tcp

local_ip = 192.168.1.10

local_port = 554

remote_port = **rtsp порт сервера для камеры**

[camera1_onvif]

type = tcp

local_ip = 192.168.1.10

```
local_port = 80  
remote_port = onvif порт сервера для камеры
```

```
[camera2_rtsp]  
type = tcp  
local_ip = 192.168.1.11  
local_port = 554  
remote_port = rtsp порт сервера для камеры
```

```
[camera2_onvif]  
type = tcp  
local_ip = 192.168.1.11  
local_port = 80  
remote_port = onvif порт сервера для камеры
```

Значения, выделенные красным цветом, необходимо получить у инженера Faceter. Так же необходимо ему сообщить onvif логин и пароль для каждой камеры.

Секции [camera1_rtsp] и [camera1_onvif] и тд приведены примера, ваша конфигурация будет отличаться.

После настройки необходимо перезагрузить роутер. Настройка завершена.