



ZWSOFT 網路產品安裝使用手冊

伺服器端安裝及自動啟用

- 1、從光碟\\網路程式，依 32/64位元版本安裝中望網路授權管理器：



- 2、安裝完成後，執行“開始”-“所有程式”-“ZWSOFT網路許可證管理程式”-“網路許可證管理程式”，點「啟動許可証」鈕，如下圖所示：



3、有網路環境，選「在線激活」輸入授權序號及授權數量，再按下「激活」授權：



在啟動成功界面中，點擊“確定”完成。



回到主頁下方，點選下圖啟動授權服務器，轉為「運行中」即完成！




手動設定LMTOOLS服務啟用

從執行“開始”－“所有程式”－“ZWSOFT網路許可證管理程式”－“網路許可證配置程式”

系統已內建一組 **ZWSOFT Network License Manager** 設定值, 只要點按 **START SERVER** 啟動服務即可。若沒有則依下說明設定：


切換到“Config Services”頁面, 需要進行以下六個步驟的操作：




The screenshot shows the 'Config Services' tab in the LMTOOLS application. The window has a menu bar (File, Edit, Mode, Help) and a toolbar (Service/License File, System Settings, Utilities, Start/Stop/Reread, Server Status, Server Diags, Config Services, Borrowing). The 'Configure Service' section contains a 'Service Name' dropdown menu (set to 'Borrow'), three 'Browse' buttons for 'Path to the lmgrd.exe file', 'Path to the license file', and 'Path to the debug log file', and two checkboxes: 'Start Server at Power Up' and 'Use Services'. At the bottom are two buttons: '與作業系統同時啟動' and '第五步: 勾選該項'. On the right side, there are six numbered callout boxes with instructions in Chinese:

- 第一步: 修改或預設伺服器名稱
- 第二步: 指定 lmgrd.exe 文件
- 第三步: 指定 *.lic 文件
- 第四步: 建立日誌檔 (檔案名用戶自定)
- 第五步: 勾選該項
- 第六步: 點擊保存


通過以上設定完畢，如此頁面顯示為：




切換到“SERVICE/LICENSE FILE”頁面，勾選「LMTOOLS ignores license file path environment variables」忽略系統參數，使用CONFIG裡的設定值：



啟動授權服務(Start/Stop/Reread)：



查看伺服器狀態(Server Status)：



可查詢授權數量、目前線上使用電腦名稱及登入時間。

使用者端設定

1. 執行(開始→所有程序→ZWSOFT→ZWCAD 20xx 繁體中文→授權管理器), 打開(中望 CAD 許可証管理程序)對話框。點「啟動許可証」→「浮動許可」
2. 填上授權伺服器主機的名稱或IP以及PORT端口號, 再按「查詢」。待出現可用產品授權, 再按下「啟動」, 即完成!



※若沒有特殊設定PORT號一般為 27000用記事本開啟安裝路徑下 LicenseFile.lic 編輯:
SERVER this_host Any 27001 最後加上的 27001 是lmgrd.exe使用的port
VENDOR zwfex OPTIONS=zwfex.opt 27002 27002 是 zwfex.exe 使用的port
設定好存檔重啟LMTOOLS服務!
於防火牆開放 27001 27002 兩個PORT。

租借授權

1. 執行(開始→所有程序→ZWSOFT→ZWCAD 20xx 繁體中文→授權管理器)，打開(中望CAD 許可証管理程序)對話框。點「啟動許可証」→「租借許可」
2. 填上授權伺服器主機的名稱或IP以及PORT端口號，再按「查詢」。待出現可用產品授權，再指定租借天數，按下「啟動」，即完成！



- (伺服器名稱/IP)填寫用提供網絡許可的服務器的名稱或IP地址。
- (埠)中填寫預設埠號“27000”。
- (租借期限)中選擇獲取的網絡許可証授權終止日期。也可單點30天 / 90天 / 180天，按鈕快速設置許可証授權終止日期。



※可提早返還授權

若需要了解更多有關 ZWSOFT 網路授權管理工具，可在安裝路徑下
C:\Program Files\ZWSOFT\ZWSOFT Network License Manager

找到說明文件 ZWSOFT NLM Help.chm

HTML 說明

隱藏 上一頁 列印 選項(O)

內容(C) 索引(N) 搜尋(S)

網路授權管理程式系統要求

最低系統要求

作業系統	Microsoft® Windows Server 2008R2 及以上 Microsoft® Windows 7 Microsoft® Windows 8 Microsoft® Windows 10 Microsoft® Windows 11
處理器	Intel® Pentium™ 4 1.5 GHz 或等效 AMD R 處理器
RAM	1 GB
顯卡記憶體	128 M
硬盤	2 GB 作業系統磁碟可用空間，1 GB 安裝磁碟可用空間
解析度	1024*768 VGA 真彩色
定點設備	滑鼠、軌跡球或其他設備
DVD-ROM	任意速度（僅用於安裝）