Étapes pour la bordure de finition

par Mélanie Dorval révisé par Francine Benoît

- 1. Mesurer le contour de la courtepointe afin de préparer une bordure suffisamment longue pour couvrir tout le tour en calculant un surplus d'environ 10" pour tourner les coins ainsi que pour pouvoir fermer la bordure. Certaines chartes existent pour calculer la longueur nécessaire, entre autre pour la préparation de la bordure sur le biais;
- 2. La largeur de la bordure est normalement entre 2" et 2 ½". Personnellement, je la coupe à 2 ½";
- 3. Presser cette bande en deux sur la largeur, envers sur envers;
- 4. Avant de débuter l'installation de la bordure, faire le tour avec la bordure autour de la courtepointe afin de s'assurer qu'il n'y aura pas de couture dans les coins;
- 5. Laisser environ 5 à 6 pouces de bordure avant de coudre. Cette partie sera jointe à la fin de la bordure lorsque viendra le temps de fermer le tout (Photo 1);
- 6. Coudre la bordure à la machine à l'avant de la courtepointe si vous terminez la 2^e partie à la main. Par contre, si vous choisissez de faire le tout à la machine (par exemple avec un point décoratif), installez la bordure à l'arrière de la courtepointe d'abord;
- 7. En ce qui concerne la fermeture de la bordure de finition, je vous propose les étapes suivantes :
 - a. Tracer une ligne sur la partie de 5 à 6 pouces du début (Photo 2);
 - b. Replier la fin de la bordure pour que le pli arrive à la ligne tracée à l'étape précédente (Photo 3);
 - c. Après le pli, tracer une ligne sur cette seconde partie à 2 1/8" (Photo 3). Noter que cette mesure représente la largeur de votre bande de finition, donc entre 2" et 2 1/2";
 - d. Ouvrir et mettre à plat la partie de l'étape a (Photo 4);
 - e. Endroit contre endroit, superposer la partie de l'étape c sur la partie de l'étape a afin que la ligne de l'étape a serve pour aligner le haut de l'étape c et que la ligne de l'étape c serve pour aligner la droite de l'étape a (Photo 5);
 - f. À l'aide de 2 épingles, sécuriser la jonction du coin inférieur droit au coin supérieur gauche (Photo 6);
 - g. Coudre en diagonale à la place des épingles;
 - h. Avant de couper la ressource de couture, s'assurer que l'ajustement sera parfait afin qu'il n'y ait pas de surplus ou de manque de bordure pour refermer le tout;
 - i. Couper la ressource de couture à ¼";
 - j. Finir de coudre la bordure de finition sur la courtepointe en partant avant la fin de la couture et jusqu'après le début de la suivante.
- 8. Procéder à la seconde partie de la bordure selon l'option choisie.

Photo 1




Photo 2



Photo 3




Photo 4



Photo 5




Photo 6

