



ANLEITUNG ZUR PERFEKTEN GELMODELLAGE

VORBEREITUNG

Richten Sie Ihren Arbeitsplatz mit UV/LED-Lichthärtungsgerät, Arbeitsplatzleuchte, UV-Gelen, Pinseln, Clean Pads, Feilen, Buffer, Cleaner, Tips, Tipkleber, Pferdefuß, Nagelöl sowie optional Nailart (Strass, Tattoos, Sticker, Glitter, Puder) ein.

NATURNAGEL-VERLÄNGERUNG (MIT TIPS)

1. Hände gründlich waschen, abtrocknen und desinfizieren. Nagelhaut vorsichtig mit dem Pferdefuß zurückschieben.
2. Naturnägel mit einer Profi-Feile auf max. 2 mm Länge oval feilen.
3. Glanz auf dem gesamten Naturnagel mit einer feinen Feile vorsichtig entfernen (nur mattieren, Oberfläche nicht abfeilen). Vorsicht bei neuen Feilen/Buffern!
4. Feilstaub gründlich mit Staubpinsel entfernen und abcleanern. Wichtig: Nägel nicht mehr mit bloßen Fingern berühren.
5. Für jeden Nagel passenden Tip auswählen. Tip muss mit Auflagefläche und Einkerbung einrasten; Seiten müssen mit Naturnagel-Wänden abschließen. Tipp: Lieber größeren Tip schmaler feilen als zu klein wählen.
6. Tipkleber auf der gesamten Auflagefläche verteilen. Tip nach unten halten, damit kein Kleber läuft. Ankleben (aufs Einrasten achten) – keine Luftblasen/Spalten. Notfalls mit Tiplöser entfernen.
7. Tips auf gewünschte Länge kürzen und in Form feilen.
8. Ansatz der Tips zum Naturnagel flach feilen. Achtung: Nur den Tip-Ansatz feilen, nicht den Naturnagel. Tipp: Tip Blender erleichtert die Arbeit.
9. Tip vorsichtig so lange mattieren, bis nichts mehr glänzt. Feilstaub gründlich entfernen.
10. Primer sparsam nur auf die Naturnägel auftragen; Hautkontakt vermeiden. Wichtig: Primer nie auf den Tip – sonst Haftprobleme.



11. **1. Schicht (Haft- oder 1-Phasen-Gel):** Je Hand arbeiten. Kleine Menge Gel am oberen Naturnagel andrücken und gründlich einmassieren. Nicht in Nagelwände/Nagelhaut laufen lassen – ggf. sofort mit Rosenholzstäbchen säubern.
12. Hand 60 s im LED- oder 120 s im UV-Gerät härten.
13. Mit der anderen Hand Schritt 11–12 wiederholen. Schwitzschicht nicht entfernen.
14. **2. Schicht (Aufbau- oder 1-Phasen-Gel):** Kugel Gel mittig auftragen und zum freien Rand „schweben“ lassen (ohne Druck). Ränder/Nagelhaut frei halten; Daumen wegen Verlaufen zuletzt.
15. Jeden Nagel einzeln wie in 14 auftragen und 5–10 s im Gerät anhärten.
16. Ganze Hand 60 s (LED) bzw. 120 s (UV) vollständig aushärten.
17. Andere Hand wie 14–16 bearbeiten.
18. Schwitzschicht mit Cleaner und Clean Pad gründlich entfernen.
19. Oberflächen mit 100/180-Feile in Form feilen, Unebenheiten entfernen; anschließend alle Nägel buffern, entstauben und cleanern.
20. **3. Schicht (Versiegler- oder 1-Phasen-Gel):** Dünn auftragen; 60 s (LED) bzw. 120 s (UV) aushärten. Ränder sauber halten.
21. Schwitzschicht gründlich entfernen.
22. Seitenwände auf Gelreste prüfen und ggf. wegfeilen. Nagelöl einmassieren.

FRENCH-NÄGEL (optional)

1. Mit feinem Nailart/French-Pinsel erste dünne French-Schicht auftragen (noch nicht deckend). 10–15 s anhärten.
2. Für jeden Nagel wiederholen.
3. Eine weitere dünne Schicht auftragen, bis deckend weiß.



4. 60 s (LED) bzw. 120 s (UV) aushärten.
5. Schwitzschicht nicht abwischen – weiter bei Schritt 14 des Aufbaus.

NATURNAGEL-VERSTÄRKUNG (OHNE VERLÄNGERUNG)

Lassen Sie die Schritte 2, 5, 6, 7, 8, 9 weg und folgen Sie ansonsten der Anleitung.

KUNSTNÄGEL – AUFFÜLLEN

Übergang der Modellage zum Naturnagel flach feilen (nur den Übergang!), danach wie bei der Naturnagel-Verstärkung vorgehen.

NÜTZLICHE TIPPS

- Genau nach Anleitung arbeiten und genügend Zeit einplanen.
 - Keine Materialien unterschiedlicher Hersteller mischen.
 - Unmittelbar vor der Modellage nicht duschen/baden/Hände eincremen.
 - Auf passende Nagellänge achten – sie darf im Alltag nicht stören.
 - Kontakt zu scharfen Chemikalien vermeiden; bei Reinigungsarbeiten Handschuhe tragen.
 - Keine Scheren/Metallfeilen verwenden; zum Kürzen/Formen Nail Cutter oder Sandblatt-Feilen nutzen.
 - Rechtzeitig „auffüllen“, um Haltbarkeit sicherzustellen. Gelöste Schichten erneuern (Pilzvorbeugung).
 - Nur acetonefreien Nagellackentferner benutzen.
 - Nägel nie in der Sonne modellieren (Bläschenbildung).
-



WICHTIGER HINWEIS

Gel härtet ausschließlich unter UV-Bestrahlung aus. Nicht in sonnendurchfluteten Räumen/ im Freien arbeiten. Dosen zwischen den Schritten schließen und entfernt vom Gerät aufbewahren – kühl, trocken, dunkel lagern. Offene Dosen nie Sonnenlicht oder dem Gerät aussetzen.

Tipp zum Verarbeiten: Um Verlaufen zu vermeiden, jeden Finger kurz vorhärten, dann zum nächsten wechseln. Daumen aufgrund der Schräglage stets zuletzt modellieren. Tips entfernen mit Tiplöser; Gel wird vorsichtig abgefeilt. Vor der Anwendung Nägel desinfizieren.

Quelle: Anleitung „ANLEITUNG ZUR PERFEKTEN GELMODELLAGE“. Text für Web formatiert.

Willst du, dass ich dir gleich auch eine **englische Fassung** daraus mache, die für den Shopify-Shop B2B-tauglich ist?