

Алгоритм виконання завдання здобувачем

«Неінвазивна герметизація фісур зубів жувальної групи»

Неінвазивна герметизація фісур – це метод екзогенної профілактики карієсу жувальних зубів, що полягає у заповненні фісур і сліпих ямок герметиками з метою ізоляції їх від дії карієсогенних чинників ротової порожнини.

№	Послідовність дій	Критерії контролю правильного виконання
1.	Привітатися з пацієнтом	
2.	Презентувати себе	
3.	Помити і висушити руки	Руки помито і висушено
4.	Одягти медичну маску	Медичну маску одягнуто
5.	Одягти медичні рукавички	Медичні рукавички одягнуто
6.	Обробити руки антисептиком	Руки оброблено антисептиком
7.	Ідентифікувати пацієнта	Звернення до пацієнта по імені
8.	Пояснити пацієнтові суть процедури з урахуванням віку	Пояснення пацієнтові суті процедури з урахуванням його когнітивних можливостей
9.	Вибрати зуб, прийнятний для проведення неінвазивної герметизації	Закриті інтактні фісури на етапі формування кореня зуба
10.	Вибрати необхідні стоматологічні матеріали, інструментарій та аксесуари	Лоток, дзеркало, пінцет, зонд, торцеві щітки конусоподібної і циліндричної форми, флоси, артикуляційний папір, алмазні головки для турбінного наконечника кулястої або оливоподібної форми тонкої зернистості (червоного маркування), полірувальні головки для механічного наконечника, аплікатор. Пасту середнього ступеня абразивності, що не містить олії і сполук фтору, травильний гель, композиційний герметик світлового твердіння, фторумісний лак світлового твердіння

11.	Очистити жувальну, вестибулярну і оральну поверхні зуба за допомогою торцевих щіток і пасти середнього ступеня абразивності	Жувальна, вестибулярна і оральна поверхні вільні від м'якого зубного нальоту
12.	Очистити контактні поверхні зуба флосами	Контактні поверхні зуба вільні від м'якого зубного нальоту
13.	Промити всі поверхні зуба водою протягом 20 – 30 с	Всі поверхні зуба чисті
14.	Ізолювати зуб від слини за допомогою ватяних або котонових валиків і слиновідсмоктувача	Зуб не контактує зі слиною
15.	Висушити всі поверхні зуба протягом 10 –15 с	Всі поверхні зуба сухі
16.	Нанести на ділянку фісур травильний гель, що містить 37% ортофосфорну кислоту, на 15 с	Травильний гель рівномірно розподілено по фісурі. Дотримання часу протравлювання емалі в ділянці фісур
17.	Промити протравлену ділянку(ки) водою впродовж 30 с	Фісури не містять залишків травильного гелю
18.	Замінити ватяні або котонові валики	Ватяні або котонові валики сухі
19.	Висушити всі поверхні зуба протягом 10 –15 с	Всі поверхні зуба сухі. Емаль в ділянці фісур набула крейдоподібного кольору
20.	Внести композиційний герметик світлового твердіння у фісуру за допомогою шприца з канюлею	Композиційний герметик заповнює фісуру
21.	Рівномірно розподілити герметик по всій довжині фісури зондом	Композиційний герметик рівномірно розподілено по всій довжині фісури
22.	Полімеризувати герметик впродовж 20 с	Дотримання часу полімеризації герметика
23.	Перевірити оклюзійні контакти за допомогою артикуляційного паперу, у разі необхідності здійснити зішліфовування герметика карборундовими головками для механічного наконечника/алмазними головками для турбінного наконечника кулястої або оливоподібної форми тонкої зернистості (червоного маркування), провести полірування герметика полірувальними головками для механічного наконечника	Герметик не перевищує оклюзійні контакти і має гладку поверхню

24.	Промити всі поверхні зуба водою протягом 20 – 30 с	Всі поверхні зуба чисті
25.	Замінити ватяні або котонові валики	Ватяні або котонові валики сухі
26.	Висушити всі поверхні зуба протягом 10 – 15 с	Всі поверхні зуба сухі
27.	Нанести фторумісний лак світлового твердіння на жувальну поверхню за допомогою аплікатора	Жувальна поверхня зуба блискуча
28.	Рівномірно розподілити фторумісний лак на жувальній поверхні струменем повітря	Шар фторумісного лаку рівномірно розподілено по жувальній поверхні
29.	Полімеризувати фторумісний лак впродовж 20 с	Дотримання часу полімеризації фторумісного лаку
30.	Помити руки та утилізувати медичні рукавички	Руки помито, рукавички утилізовано у спеціальну ємність із антисептичним розчином

Алгоритм виконання завдання здобувачем

«Інвазивна герметизація фісур зубів жувальної групи»

Інвазивна герметизація фісур – це метод екзогенної профілактики карієсу жувальних зубів, що полягає у заповненні фісур і сліпих ямок герметиками після попереднього їх розкриття у разі наявності пігментації чи крейдоподібно зміненої емалі по краю фісур, щоб ізолювати їх від дії карієсогенних чинників ротової порожнини.

№	Послідовність дій	Критерії контролю правильного виконання
1.	Привітатися з пацієнтом	
2.	Презентувати себе	
3.	Помити і висушити руки	Руки помито і висушено
4.	Одягти медичну маску	Медичну маску одягнуто
5.	Одягти медичні рукавички	Медичні рукавички одягнуто
6.	Обробити руки антисептиком	Руки оброблено антисептиком
7.	Ідентифікувати пацієнта	Звернення до пацієнта по імені
8.	Пояснити пацієнтові суть процедури з урахуванням віку	Пояснення пацієнтові суті процедури з урахуванням його когнітивних можливостей
9.	Вибрати зуб, прийнятний для проведення інвазивної герметизації	Закриті сумнівні (пігментовані/демінералізовані) фісури на етапі формування кореня зуба
10.	Вибрати необхідні стоматологічні матеріали, інструментарій та аксесуари	Лоток, дзеркало, пінцет, зонд, торцеві щітки конусоподібної і циліндричної форми, флоси, бори-фісуротомі, артикуляційний папір, алмазні головки для турбінного наконечника кулястої або оливоподібної форми тонкої зернистості (червоного маркування), полірувальні головки для механічного наконечника, аплікатор. Пасту середнього ступеня абразивності, що не містить олії і сполук фтору, травильний гель,

		композиційний герметик світлового твердіння, фторумісний лак світлового твердіння
11.	Очистити жувальну, вестибулярну і оральну поверхні зуба за допомогою торцевих щіток і пасти середнього ступеня абразивності	Жувальна, вестибулярна і оральна поверхні вільні від м'якого зубного нальоту
12.	Очистити контактні поверхні зуба флосами	Контактні поверхні зуба вільні від м'якого зубного нальоту
13.	Промити всі поверхні зуба водою протягом 20 – 30 с	Всі поверхні зуба чисті
14.	Розкрити сумнівну фісуру (пігментовану, крейдоподібно змінену) за допомогою бору-фісуротому, зафіксованому у турбінному наконечнику	Дотримання товщини видалення емалі зі стінок фісури: 0,5 мм
15.	Оцінити стан дна фісури візуально і за допомогою зонду	Емаль на дні фісури блискуча, щільна
16.	Ізолювати зуб від слини за допомогою ватяних або котонових валиків і слиновідсмоктувача	Зуб не контактує зі слиною
17.	Висушити всі поверхні зуба протягом 10 – 15 с	Всі поверхні зуба сухі
18.	Нанести на ділянку фісур травильний гель, що містить 37% ортофосфорну кислоту, на 15 с	Травильний гель рівномірно розподілено по фісурі. Дотримання часу протравлювання емалі в ділянці фісур
19.	Промити протравлену ділянку(ки) водою впродовж 30 с	Фісури не містять залишків травильного гелю
20.	Замінити ватяні або котонові валики	Ватяні або котонові валики сухі
21.	Висушити всі поверхні зуба протягом 10 – 15 с	Всі поверхні зуба сухі. Емаль в ділянці фісур набула крейдоподібного кольору
22.	Нанести однокомпонентну адгезивну систему на фісуру за допомогою аплікатора	Дотримання тривалості обробки фісури адгезивною системою згідно з інструкцією
23.	Рівномірно розподілити адгезивну систему струменем повітря	Стінки і дно фісури рівномірно вкриті тонким шаром адгезивної системи
24.	Полімеризувати адгезивну систему протягом 10 - 20 с	Дотримання тривалості полімеризації адгезивної системи згідно з інструкцією. Стінки і дно фісури блискучі

25.	Внести композиційний герметик світлового твердіння у фісуру за допомогою шприца з канюлею	Композиційний герметик заповнює фісуру
26.	Рівномірно розподілити герметик по всій довжині фісури зондом	Композиційний герметик рівномірно розподілено по всій довжині фісури
27.	Полімеризувати герметик впродовж 20 с	Дотримання часу полімеризації герметика
28.	Перевірити оклюзійні контакти за допомогою артикуляційного паперу, у разі необхідності здійснити зішліфовування герметика карборундовими головками для механічного наконечника/алмазними головками для турбінного наконечника кулястої або оливоподібної форми тонкої зернистості (червоного маркування), провести полірування герметика полірувальними головками для механічного наконечника	Герметик не перевищує оклюзійні контакти і має гладку поверхню
29.	Промити всі поверхні зуба водою протягом 20 – 30 сек	Всі поверхні зуба чисті
30.	Замінити ватяні або котонові валики	Ватяні або котонові валики сухі
31.	Висушити всі поверхні зуба протягом 10 –15 с	Всі поверхні зуба сухі
32.	Нанести фторумісний лак світлового твердіння на жувальну поверхню за допомогою аплікатора	Жувальна поверхня зуба блискуча
33.	Рівномірно розподілити фторумісний лак на жувальній поверхні струменем повітря	Шар фторумісного лаку рівномірно розподілено по жувальній поверхні
34.	Полімеризувати фторумісний лак впродовж 20 сек	Дотримання часу полімеризації фторумісного лаку
35.	Помити руки та утилізувати медичні рукавички	Руки помито, рукавички утилізовано у спеціальну ємність із антисептичним розчином

Алгоритм виконання завдання здобувачем

«Глибоке фторування вогнищевої демінералізації емалі»

Глибоке фторування – це метод екзогенної профілактики карієсу та консервативного лікування гострого початкового карієсу, що полягає у послідовній обробці емалі розчином магнієво-фтористого силікатного комплексу, а потім суспензією високодисперсного кальцію гідроксиду з метою підвищення ступеня її мінералізації.

№	Послідовність дій	Критерії контролю правильного виконання
1.	Привітатися з пацієнтом	
2.	Презентувати себе	
3.	Помити і висушити руки	Руки помито і висушено
4.	Одягти медичну маску	Медичну маску одягнуто
5.	Одягти медичні рукавички	Медичні рукавички одягнуто
6.	Обробити руки антисептиком	Руки оброблено антисептиком
7.	Ідентифікувати пацієнта, пояснити йому суть процедури з урахуванням віку	Звернення до пацієнта по імені, пояснення йому суті процедури з урахуванням когнітивних можливостей
8.	Вибрати зуб, прийнятний для проведення глибокого фторування вогнища демінералізації емалі	Крейдopodobні плями в пришийковій ділянці зубів, позбавлені блиску
9.	Вибрати необхідні стоматологічні інструменти, аксесуари, матеріали і препарати	Лоток, дзеркало, пінцет, зонд, торцеві щітки конусоподібної і циліндричної форми, флоси, аплікатори. Пасту середнього ступеня абразивності, що не містить олії і сполук фтору, емаль-герметизуючий ліквід
10.	Очистити жувальну, вестибулярну і оральну поверхні зуба за допомогою торцевих щіток і пасту середнього ступеня абразивності	Жувальна, вестибулярна і оральна поверхні вільні від м'якого зубного нальоту
11.	Очистити контактні поверхні зуба флосами	Контактні поверхні зуба вільні від м'якого зубного нальоту
12.	Промити всі поверхні зуба водою протягом 20 – 30 с	Всі поверхні зуба чисті

13.	Ізолювати зуб від слини за допомогою ватяних або котонових валиків і слиновідсмоктувача	Зуб не контактує зі слиною
14.	Висушити всі поверхні зуба протягом 10 – 15 с	Всі поверхні зуба сухі
15.	Нанести на ділянку вогнища демінералізації за допомогою аплікатора рідину № 1 на 1 хвилину	Ділянка вогнищевої демінералізації рясно зволожена рідиною № 1 Дотримання часу експозиції рідини № 1 на емалі
16.	Нанести на ділянку вогнища демінералізації за допомогою іншого аплікатора рідину № 2 на 1 хвилину	Ділянка вогнищевої демінералізації рясно зволожена рідиною № 2 Дотримання часу експозиції рідини № 2 на емалі
17.	Промити всі поверхні зуба водою протягом 20 – 30 сек	Всі поверхні зуба чисті
18.	Помити руки та утилізувати медичні рукавички	Руки помито, рукавички утилізовано у спеціальну ємність із антисептичним розчином

Алгоритм виконання завдання здобувачем

«Ремінералізувальна терапія вогнищевої демінералізації емалі»

Ремінералізувальна терапія – це метод екзогенної профілактики карієсу та консервативного лікування гострого початкового карієсу, що полягає в обробці емалі сполуками кальцію і фтору з метою підвищення ступеня її мінералізації.

№	Послідовність дій	Критерії контролю правильного виконання
1.	Привітатися з пацієнтом	
2.	Презентувати себе	
3.	Помити і висушити руки	Руки помито і висушено
4.	Одягти медичну маску	Медичну маску одягнуто
5.	Одягти медичні рукавички	Медичні рукавички одягнуто
6.	Обробити руки антисептиком	Руки оброблено антисептиком
7.	Ідентифікувати пацієнта	Звернення до пацієнта по імені
8.	Пояснити пацієнтові суть процедури з урахуванням віку	Пояснення пацієнтові суті процедури з урахуванням його когнітивних можливостей
9.	Вибрати зуб, прийнятний для проведення ремінералізації вогнища демінералізації емалі	Крейдоподібні плями в пришийковій ділянці зубів, позбавлені блиску
10.	Вибрати необхідні стоматологічні інструменти, аксесуари, матеріали і препарати	Лоток, дзеркало, пінцет, зонд, торцеві щітки конусоподібної і циліндричної форми, флоси, аплікатори. Пасту середнього ступеня абразивності, що не містить олії і сполук фтору, комбінований кальцій- і фторумісний лак
11.	Очистити жувальну, вестибулярну і оральну поверхні зуба за допомогою торцевих щіток і пасту середнього ступеня абразивності	Жувальна, вестибулярна і оральна поверхні вільні від м'якого зубного нальоту
12.	Очистити контактні поверхні зуба флосами	Контактні поверхні зуба вільні від м'якого зубного нальоту
13.	Промити всі поверхні зуба водою протягом 20 – 30 с	Всі поверхні зуба чисті

14.	Ізолювати зуб від слини за допомогою ватяних або котонових валиків і слиновідсмоктувача	Зуб не контактує зі слиною
15.	Висушити всі поверхні зуба протягом 10 – 15 с	Всі поверхні зуба сухі
16.	Нанести на ділянку вогнища демінералізації комбінований кальцій- і фторумісний лак за допомогою аплікатора	Ділянка вогнищевої демінералізації блискуча
17.	Рівномірно розподілити лак на поверхні емалі за допомогою струменя повітря	Ділянка вогнищевої демінералізації рівномірно вкрита лаком
18.	Очікувати висихання лаку впродовж 40 – 60 с	Дотримання часу висихання лаку
19.	Надати рекомендації: - не вживати їжу впродовж 2-х годин; - не чистити зуби 12 – 24 години	Батьків і дитину поінформовано
20.	Помити руки та утилізувати медичні рукавички	Руки помито, рукавички утилізовано у спеціальну ємність із антисептичним розчином

Алгоритм виконання завдання здобувачем

«Пломбування каріозних порожнин I класу у тимчасових зубах склоіономерними цементами»

Пломбування каріозної порожнини – це процес відновлення анатомічної форми і функції зуба за допомогою стоматологічних пломбувальних матеріалів для попередження подальшого розвитку (рецидиву) карієсу

№	Послідовність дій	Критерії контролю правильного виконання
1.	Привітатися з пацієнтом	
2.	Презентувати себе	
3.	Помити і висушити руки	Руки помито і висушено
4.	Одягти медичну маску	Медичну маску одягнуто
5.	Одягти медичні рукавички	Медичні рукавички одягнуто
6.	Обробити руки антисептиком	Руки оброблено антисептиком
7.	Ідентифікувати пацієнта	Звернення до пацієнта по імені
8.	Пояснити пацієнтові суть процедури з урахуванням віку	Пояснення пацієнтові суті процедури з урахуванням його когнітивних можливостей
9.	Вибрати тимчасовий зуб із відпрепарованою каріозною порожниною I класу	Тимчасовий зуб із відпрепарованою каріозною порожниною I класу
10.	Вибрати необхідні стоматологічні матеріали, інструментарій та аксесуари	Лоток, дзеркало, пінцет, зонд, гладилка, штопфер, предметні паперові пластинки, пластмасовий шпатель, алмазні головки для турбінного наконечника кулястої або оливоподібної форми тонкої зернистості (червоного маркування), аплікатор. Склоіономерний цемент хімічного твердіння

11.	Ізолювати зуб від слини за допомогою ватяних або котонових валиків і слиновідсмоктувача	Зуб не контактує зі слиною
12.	Промити каріозну порожнину водою протягом 10 – 15 с	Каріозна порожнина чиста
13.	Висушити каріозну порожнину протягом 10 – 15 с	Каріозна порожнина дещо зволожена
14.	Покласти на стіл паперову пластинку	Паперова пластинка чиста, суха.
15.	Нанести на паперову пластинку необхідну кількість крапель рідини. Флакон з рідиною тримати високо, щоб крапля падала вільно	Кількість нанесених крапель рідини відповідає інструкції
16.	Перед забором порошку струсити декілька разів флакон.	Флакон із порошком струшено
17.	Відміряти необхідну кількість порцій порошку мірною ложкою, що входить до комплекту матеріалу, і нанести їх паперову пластинку	Кількість порцій порошку відповідає інструкції Дотримання оптимального вагового співвідношення рідини та порошку для відновлювальних СЦ (3 : 1)
18.	Відміряну кількість порошку поділити на 2 рівні за об'ємом частини	Дотримання рівномірного розподілу порошку на 2 частини
19.	Першу частину порошку швидко внести шпателем до рідини і змішати протягом 10 – 20 с	Дотримання часу замішування першої порції. Маса гомогенна.
20.	До гомогенної маси додати другу частину порошку і змішати її впродовж 10 – 20 с	Дотримання часу замішування СЦ (30 – 40 с). Маса гомогенна, блискуча.
21.	Внести пломбувальну масу гладилкою до каріозної порожнини однією порцією	Пломбувальну масу внесено до каріозної порожнини однією порцією з надлишком
22.	Ретельно конденсувати пломбувальну масу штопфером або зволеним у воді і добре віджатим щільним ватяним тампоном при моделюванні пломби.	Пломбувальна маса рівномірно заповнює всю каріозну порожнину з незначним надлишком і щільно прилягає до країв емалі. Дотримання часу моделювання пломби зі СЦ (1 – 1,5 хв).
23.	Перевірити оклюзійні контакти за допомогою артикуляційного паперу. Здійснити попередню обробку (зішліфовування) пломби за допомогою карборундових головок для механічного наконечника/алмазних головок для турбінного наконечника	Зішліфовування пломби розпочато через 4 – 5 хв. Пломба відтворює анатомічну форму жувальної поверхні, має гладку поверхню і не перевищує оклюзійні контакти

	кулястої чи оливоподібної форми тонкої зернистості (червоного маркування) після завершення первинної полімеризації пломбувального матеріалу: через 4 – 5 хв	
24.	Промити жувальну поверхню зуба водою протягом 10 – 15 с	Жувальна поверхня зуба чиста
25.	Замінити ватяні або котонові валики	Ватяні або котонові валики сухі
26.	Висушити жувальну поверхню зуба протягом 10 – 15 с	Жувальна поверхня зуба суха
27.	Нанести ізоляційний лак на пломбу за допомогою аплікатора	Жувальна поверхня зуба блискуча
28.	Рівномірно розподілити ізоляційний лак на жувальній поверхні струменем повітря	Шар ізоляційного лаку рівномірно розподілено по жувальній поверхні
29.	Надати рекомендації: не вживати їжу впродовж 2 годин	Надано відповідні рекомендації
30.	Помити руки та утилізувати медичні рукавички	Руки помито, рукавички утилізовано у спеціальну ємність із антисептичним розчином

Алгоритм виконання завдання здобувачем

«Пломбування каріозних порожнин I класу у тимчасових зубах компомерними матеріалами»

Пломбування каріозної порожнини – це процес відновлення анатомічної форми і функції зуба за допомогою стоматологічних пломбувальних матеріалів для попередження подальшого розвитку (рецидиву) карієсу

№	Послідовність дій	Критерії контролю правильного виконання
1.	Привітатися з пацієнтом	
2.	Презентувати себе	
3.	Помити і висушити руки	Руки помито і висушено
4.	Одягти медичну маску	Медичну маску одягнуто
5.	Одягти медичні рукавички	Медичні рукавички одягнуто
6.	Обробити руки антисептиком	Руки оброблено антисептиком
7.	Ідентифікувати пацієнта	Звернення до пацієнта по імені
8.	Пояснити пацієнтові суть процедури з урахуванням віку	Пояснення пацієнтові суті процедури з урахуванням його когнітивних можливостей
9.	Вибрати тимчасовий зуб із відпрепарованою каріозною порожниною I класу	Тимчасовий зуб із відпрепарованою каріозною порожниною I класу
10.	Вибрати необхідні стоматологічні матеріали, інструментарій та аксесуари	Лоток, дзеркало, пінцет, зонд, гладилка, штопфер, аплікатор, алмазні головки для турбінного наконечника кулястої або оливоподібної форми тонкої зернистості (червоного, маркування), полірувальні головки для механічного наконечника. Компомерний матеріал, адгезивна система

11.	Ізолювати зуб від слини за допомогою ватяних або котонових валиків і слиновідсмоктувача	Зуб не контактує зі слиною
12.	Промити каріозну порожнину водою протягом 10 – 15 с	Каріозна порожнина чиста
13.	Висушити каріозну порожнину протягом 10 – 15 с	Каріозна порожнина дещо зволожена
14.	Нанести однокомпонентну адгезивну систему на стінки і дно каріозної порожнини за допомогою аплікатора і втирати її впродовж 10 – 15 с	Дотримання тривалості обробки каріозної порожнини адгезивною системою згідно з інструкцією
15.	Рівномірно розподілити адгезивну систему струменем повітря протягом 10 секунд.	Стінки і дно каріозної порожнини рівномірно вкриті тонким шаром адгезивної системи
16.	Полімеризувати адгезивну систему впродовж 10 – 20 с	Дотримання тривалості полімеризації адгезивної системи та згідно з інструкцією. Стінки і дно каріозної порожнини блискучі
17.	Послідовно порціями вносити компомерний матеріал до каріозної порожнини за допомогою гладилки	Товщина кожного шару компомерного матеріалу не перевищує 2 мм
18.	Ретельно конденсувати кожну порцію матеріалу штопфером при моделюванні пломби	Кожен шар компомерного матеріалу щільно прилягає до дна і стінок каріозної порожнини. Компомерний матеріал рівномірно заповнює всю каріозну порожнину і щільно прилягає до країв емалі
19.	Послідовно полімеризувати кожну порцію компомерного матеріалу впродовж 40 с. Розпочинати полімеризацію необхідно з боку тієї стінки каріозної порожнини, до якої повинна прикріпитися дана порція матеріалу	Дотримання часу полімеризації кожної порції пломбувального матеріалу. Застосування направленої полімеризації.
20.	Перевірити оклюзійні контакти за допомогою артикуляційного паперу після полімеризації останньої порції компомерного матеріалу.	Оклюзійні контакти перевірено після полімеризації останньої порції компомерного матеріалу
21.	Здійснити попередню обробку (зішліфовування) пломби за допомогою карборундових головок для механічного наконечника/алмазних головок для турбінного наконечника	Пломба відтворює анатомічну форму жувальної поверхні і не перевищує оклюзійні контакти

	кулястої чи оливоподібної форми тонкої зернистості (червоного маркування)	
22.	Здійснити остаточне полірування пломби полірувальними головками для механічного наконечника	Пломба має гладку, блискучу поверхню
23.	Помити руки та утилізувати медичні рукавички	Руки помито, рукавички утилізовано у спеціальну ємність із антисептичним розчином

Алгоритм виконання завдання здобувачем

«Пломбування каріозних порожнин I класу у тимчасових зубах композитним матеріалом світлового твердіння»

Пломбування каріозної порожнини – це процес відновлення анатомічної форми і функції зуба за допомогою стоматологічних пломбувальних матеріалів для попередження подальшого розвитку (рецидиву) карієсу

№	Послідовність дій	Критерії контролю правильного виконання
1.	Привітатися з пацієнтом	
2.	Презентувати себе	
3.	Помити і висушити руки	Руки помито і висушено
4.	Одягти медичну маску	Медичну маску одягнуто
5.	Одягти медичні рукавички	Медичні рукавички одягнуто
6.	Обробити руки антисептиком	Руки оброблено антисептиком
7.	Ідентифікувати пацієнта	Звернення до пацієнта по імені
8.	Пояснити пацієнтові суть процедури з урахуванням віку	Пояснення пацієнтові суті процедури з урахуванням його когнітивних можливостей
9.	Вибрати тимчасовий зуб із відпрепарованою каріозною порожниною I класу	Тимчасовий зуб із відпрепарованою каріозною порожниною I класу
10.	Вибрати необхідні стоматологічні матеріали, інструментарій та аксесуари	Лоток, дзеркало, пінцет, зонд, гладилка, штопфер, аплікатор, алмазні головки для турбінного наконечника кулястої або оливоподібної форми тонкої зернистості (червоного маркування), полірувальні головки для механічного наконечника.

		Композитний матеріал світлового твердіння, адгезивна система
11.	Ізолювати зуб від слини за допомогою ватяних або котонових валиків і слиновідсмоктувача	Зуб не контактує зі слиною
12.	Промити каріозну порожнину водою протягом 10 – 15 с	Каріозна порожнина чиста
13.	Висушити каріозну порожнину протягом 10 – 15 с	Каріозна порожнина суха
14.	Нанести травильний гель, що містить 37% ортофосфорну кислоту, на емаль на 30 с	Травильний гель рівномірно розподілено по емалі.
15.	Через 15 с після нанесення травильного гелю на емаль нанести його на дентин на 15 с	Травильний гель рівномірно розподілено по дентину. Дотримання часу протравлювання емалі – 30 сек, дентину – 15 с
16.	Промити каріозну порожнину водою впродовж 60 с	Каріозна порожнина не містить залишків травильного гелю
17.	Замінити ватяні або котонові валики	Ватяні або котонові валики сухі
18.	Висушити каріозну порожнину протягом 10 – 15 с	Протравлена емаль набула крейдоподібного кольору. Дентин дещо зволожений.
19.	Нанести адгезивну систему 5 покоління на стінки і дно каріозної порожнини за допомогою аплікатора	Дотримання тривалості обробки каріозної порожнини адгезивною системою згідно з інструкцією
20.	Рівномірно розподілити адгезивну систему струменем повітря протягом 10 секунд.	Стінки і дно каріозної порожнини рівномірно вкриті тонким шаром адгезивної системи
21.	Полімеризувати адгезивну систему впродовж 10 – 20 с	Дотримання тривалості полімеризації адгезивної системи та згідно з інструкцією. Стінки і дно каріозної порожнини блискучі
22.	Послідовно порціями вносити композитний матеріал до каріозної порожнини за допомогою гладилки	Товщина кожного шару композитного матеріалу світлового твердіння не перевищує 2 мм
23.	Ретельно конденсувати кожен шар композитного матеріалу штопфером при моделюванні пломби	Кожен шар композитного матеріалу щільно прилягає до дна і стінок каріозної порожнини Пломбувальний матеріал рівномірно заповнює всю

		каріозну порожнину і щільно прилягає до країв емалі
24.	Послідовно полімеризувати кожну порцію композитного матеріалу впродовж 20 - 40 с. Розпочинати полімеризацію необхідно з боку тієї стінки каріозної порожнини, до якої повинна прикріпитися дана порція матеріалу	Дотримання часу полімеризації кожної порції пломбувального матеріалу. Застосування направленої полімеризації.
25.	Перевірити оклюзійні контакти за допомогою артикуляційного паперу після полімеризації останньої порції композитного матеріалу	Оклюзійні контакти перевірено після полімеризації останньої порції композитного матеріалу
26.	Здійснити попередню обробку (зішліфовування) пломби за допомогою карборундових головок для механічного наконечника/алмазних головок для турбінного наконечника кулястої чи оливоподібної форми тонкої зернистості (червоного маркування)	Пломба відтворює анатомічну форму жувальної поверхні і не перевищує оклюзійні контакти
27.	Здійснити остаточне полірування пломби полірувальними головками для механічного наконечника	Пломба має гладку, блискучу поверхню
28.	Провести фінішну світлову полімеризацію поверхні пломби впродовж 10-20 с. Промінь світла лампи спрямовувати перпендикулярно поверхні пломби на максимально близькій відстані	Дотримання часу фінішної світлової полімеризації
29.	Помити руки та утилізувати медичні рукавички	Руки помито, рукавички утилізовано у спеціальну ємність із антисептичним розчином