



ТАК ШИЮТЬ ОБШИВНУ ПЕТЛЮ В РАМКУ

1. Петлю виконують біля краю борта до етапу пришивання підборта або його заметування на виворітний бік. Основну тканину необхідно зміцнити прокладкою флізелін. Для обшивки кожної петлі вам знадобиться коса бейка шириною бл. 6 см і на 4 см довша за петлю в готовому вигляді. М'яким олівцем розмітьте петлю на виворітному боці тканини, укріпленої прокладкою. Потім зметувальними стібками переведіть цю розмітку на лицьовий бік тканини. Косу бейку приколить зверху розмітки лицьовим боком до лицьового боку.




2. З виворітного боку виробу навколо розмітки для петлі прокладіть строчку дрібними стібками.


Важливо: відстань між наметувальною лінією і лінією строчки дорівнює ширині обшивки.




3. Наметування видаліть. Між строчками зробіть проріз, надсічіть в кутки навскоси впритул до строчок, щоб вийшли маленькі трикутнички.




4. Бейку витягніть через проріз на виворітний бік.




5. Якщо тканина товста, то припуски швів розпрасуйте; якщо тканина тонка, припуски швів заprasуйте на обшивку. Обшивку розправте і приметайте до обох коротких боків петлі. Висота зметувальних стібків не повинна перевищувати ширину петлі.




6. Обшивку складіть з обох боків так, щоб згини поєдналися встик точно в середині петлі. Згини обшивки з'єднайте косими зметувальними стібками.



7. Приprasуйте. З лицьового боку тканини прошийте обшивку вручну точно в шов дрібними стібками шва «назад голку» або відстрочіть її на швейній машині.



8. Зметувальні стібки видаліть. Маленькі трикутнички на кінцях петлі настрочіть на обшивку.



9. Підборт відверніть на петлю. Кінці петлі розмітьте шпильками. Підборт проріжте, надсічіть в кутки навскоси відповідно до ширини обшивки. Краї прорізу відверніть і пришийте до обшивки вручну.

