

外送打印參展相片的製作

1. 確定打印相紙的白色亮度, 可以參考附圖樣表
2. 儘可能只用相機未經後製處理的相片原檔, RAW 或 JPEG
3. 只用Photoshop 軟件, 設定在sRGB 16bit 300ppi的色彩光域處理後製

後製流程

1. 用PS 開啟相片原檔, 如果是 RAW, 初調一下色調然後轉到PS 主介面
2. 設定送印相片的尺寸, 如用的是 30"x20", 需要減去 mat 的寬度
3. 裁切和構圖調整
4. 用PS介面和 RAW filter完成相片色調細調
5. 如有除噪軟件Nik 或 Topaz, 可做除噪處理
6. 做打印相紙白色亮度調整
 - a. 用附圖樣表設定 Background white color picker 的 RGB 參數, 如Walgreen的相紙, R235, G237, B238
 - b. 把後製好的相片 copy layer
 - c. 把copy layer 用 Edit--Fill--Background Color 變成相紙的白色
 - d. 用Layer Blending 的 Multiply功能把相紙白色參數加入相片layer, 然後 Merge down Layer.
 - e. 用PS調整打印的白色亮度, Image--Adjustment--Levels, 把右邊的slider向左移到 Histogram 停止的位置, 然後點 OK
7. Mat邊框的製作

- a. 小條白色或其他顏色邊框 - Image--Canvas Size--Relative要打勾--Width-0.12in, Height-0.12in, Canvas extension color -白色或其他顏色, OK
- b. Mat大邊框 -- Image--Canvas Size--Relative 空白--Width-30in, Height-20in, Canvas extension Color-灰色, OK
- c. 在PS左邊 Tool Menu -- 點Magic Wand Tool -- 點剛加上的灰色邊框--點New--Layer Via Copy (CTRL-J)
- d. 做一個模擬的 1" 黑相框做為選擇Mat大邊框顏色的參考, Image--Canvas Size--Relative要打勾-- Width和Height各加2", OK
- e. CTRL-點 Mat的Layer, 然後點Tool Menu最下面Foreground Color Picker選想要的Mat Color.
- f. 在PS Tool Menu點Paint Bucket Tool, 然後點灰色的Mat改為想要的Mat Color.
- g. 可以重複 Step5和6到滿意的顏色.
- h. 然後在PS介面右邊的 History退到模擬的 1" 黑相框消失.
- j. CTRL-點 Mat的Layer, 在PS Tool Menu點Paint Bucket Tool, 然後點灰色的Mat, 把它改為想要的Mat Color
- k. Flatten Image --用 Save a Copy - File Type-JPEG, 把後製完成的相檔存到去打印的File Folder.

Action file, other matmaking method.