

ACRYLIX

Anwendung ACRYLIX Powder-Modellage

- **Hände desinfizieren**

Bevor du loslegst, wasche deine Hände gründlich und desinfiziere sie. Entferne dann die Nagelhaut mit einem Pro Pusher, einem Rosenholzstäbchen oder einem geeigneten Fräserbit.

Falls du eine "nasse" Maniküre durchgeführt hast (also deine Hände eingeweicht oder Nagelhautentferner benutzt hast), solltest du die Nägel im Anschluss mit einem Dehydrator entfeuchten. Der aufgeweichte Naturnagel bietet deiner Modellage weniger Halt und es kann zu Liftings kommen.

- **Naturnägel in Form feilen**

Feile deine Naturnägel leicht oval. Du kannst entweder Tips oder Schablonen verwenden. Bringe die Tips in die gewünschte Form und blende sie ein oder lege die Schablonen passend an (siehe weiter unten).

- **Glanz entfernen, mattieren und cleanern**

Entferne den Glanz vom Naturnagel vorsichtig mit einer feinen Feile oder einem Buffer. Achte darauf, nur so lange zu mattieren, bis nichts mehr glänzt. Anschließend reinigst du die Nägel gründlich mit einem fusselfreien Clean Pad und ACRYLIX Cleaner, um Feilstaub und eventuelle Rückstände zu entfernen.

Berühre die Nägel nicht mehr mit bloßen Finger, sonst kann ein Fettfilm auf dem Nagel entstehen, der zu mangelnder Haftung und Liftings führt.

Verlängerung mit Tip & Schablone anlegen

Variante 1: Verlängerung mit Tip

1. **Tips auswählen**

Wähle die passenden Tips aus. Sie sollten weder zu klein noch zu groß sein. Ist ein Tip zu breit, feile ihn schmaler.

ACRYLIX

Feile den Naturnagel für das Aufbringen des Tips so kurz wie möglich!

2. Tips aufkleben

- Trage vorsichtig einen Tropfen Tipkleber in die Einkerbung auf der Unterseite des Tips auf
- Achte auf die Einkerbung des Tips, diese sollte am freien Nagelrand "einrasten"
- Setze ihn sanft und kontrolliert auf den Naturnagel
- Achte darauf, dass der Kleber gleichmäßig verteilt ist und keine Luftblasen entstehen
- Feile den Ansatz des Tips flach, ohne den Naturnagel zu beschädigen

3. Staub entfernen

Bürste erneut den Staub gründlich ab.

Extra-Tipp: Für einen besonders sanften Übergang zwischen Tip und Naturnagel, kannst du einen Tip Blender auftragen!

Variante 2: Verlängerung mit Schablone

4. Schablone anlegen

- Die selbstklebenden Papierschablonen ziehst du zuerst vom Trägermaterial ab. Die Seite mit den Rasterlinien und Nummerierungen ist die, auf der du die Nagelspitze oder Verlängerung modellierst.

Wenn die Größe der Schablone nicht passt, kannst du sie individuell zurechtschneiden!

- Nun führst du deinen Finger von unten durch das Loch der Schablone, sodass die gerasterte Seite vor deinem Finger liegt.
- Drücke die Schablone seitlich etwas zusammen, damit du sie unter deinen Nagel schieben kannst. Achte darauf, dass die Schablone bündig und lückenlos unter deinem Nagel anliegt, damit keine Kanten entstehen, wenn du das Acryl aufträgst.
- Sitzt die Schablone richtig, klebst du sie seitlich und hinten an deinem Finger fest, damit sie gut hält.
- Anschließend führst du die freien Ecken der Schablone vorne links und rechts vorsichtig nach unten und drückst sie zusammen, sodass eine spitze Tüte entsteht.

Lasse beim in Form feilen des Naturnagels den Nagel einen Millimeter länger als die Kupble, so kannst du besser mit der Schablone arbeiten.

ACRYLIX

Anwendung ACRYLIX Powder

Jetzt geht's los: Acryl-Modellage mit ACRYLIX starten

1. Primer auftragen

Trage den Primer dünn und sparsam auf die Naturnagelflächen auf und lasse ihn eine Minute an der Luft trocknen.

Der Primer darf nicht auf die Haut oder den Tip gelangen.

2. Materialien vorbereiten

Fülle eine kleine Menge Acryl Liquid in ein sauberes Dappen Dish (kleines Glas-Gefäß).

Achte darauf, dass die Flüssigkeit klar und das Gefäß gereinigt ist, um eine saubere Modellage zu gewährleisten.

3. Modellage mit Acryl beginnen

- Tauche den Pinsel komplett in das Liquid, ganz auffächern, damit kleine Bläschen verschwinden, und streiche ihn am Rand des Gefäßes ab.
- Tippe mit der Pinselspitze aus einem hohen Winkel in das ACRYLIX-Pulver, bis sich eine kleine Kugel bildet.
- Die Kugel sollte sich innerhalb von 3 Sekunden glattziehen und glänzen. Je mehr Flüssigkeit sich noch im Pinsel befindet, desto mehr Pulver wird aufgenommen - du entscheidest, wie "nass" du arbeitest und was dir besser von der Hand geht. Für Anfänger ist es ratsam, mit kleineren Mengen zu arbeiten, da das Material sehr schnell trocknet!
- Setze die Kugel auf die Tip-Spitze und modelliere die Nagelspitze. Dafür hältst du den Pinsel flach auf dem Material. Beim Auftragen auf die Schablone achte darauf, dass das ACRYLIX-Bällchen auf dem Nagelbett abgesetzt wird und in einem Vorgang über den freien Nagelrand über die Schablone gezogen wird, bis die gewünschte Länge erreicht wird. Zwischendurch immer wieder den Pinsel mit Liquid befeuchten und abstreifen.
- Wiederhole den Vorgang bei Bedarf und arbeite dich von der Nagelmitte zum Nagelrand vor. Achte darauf, das Material nicht in die Nagelränder zu arbeiten, um Liftings zu vermeiden. Ist es doch passiert? Dann nimm ein Rosenholzstäbchen oder einen Pro Pusher und entferne das weiche Material, ist es schon ausgehärtet, kannst du auch einen Fräser nutzen.
- Lasse das Material zum Nagelrand hin dünner werden, damit es beim Rauswachsen des Naturnagels einen sanften Übergang gibt. Der Pinsel kann

ACRYLIX

dazu nochmal vorsichtig mit Liquid angefeuchtet werden, um eine glattere Oberfläche zu erlangen.

- Bis das Material trocken ist, tippst du es immer wieder mit dem flachen Pinsel in Form.
- Lasse das Material etwa 5 Minuten trocknen und entferne dann vorsichtig die Schablone. Bei wärmeren Temperaturen härtet das Material schneller aus!

Ob das Material trocken ist, kannst du am Klang hören: Tippst du mit dem Pinselgriff dagegen und es klingt hell, dann ist die Modellage durchgetrocknet. Hörst du einen eher dumpfen Ton, ist sie noch nicht ganz durchgetrocknet.

4. Modellage in Form feilen

Feile die gehärteten Nägel auf die gewünschte Länge und Form und entferne alle Unebenheiten. Mattiere die Nägel mit dem Buffer und entferne den Staub mit einer Bürste. Reinige die Nägel mit einem Cleaner.

5. Zum Schluss

Gestalte die ACRYLIX-Nägel nach Belieben und versiegele sie mit einem UV-Versiegelungsgel.

Expertinnen-Tipp:

Verwende bei dünnen, strapazierten Nägeln eine Rubberbase als Verbindung zwischen Naturnagel und Modellage. Sie sorgt für Stabilität und ist dabei gleichzeitig flexibel, sodass deine ACRYLIX-Modellage lange hält!

Anleitung zum Acryl-Auffüllen (Refill) mit AcryliX

1. Hände desinfizieren

Wasche und desinfiziere deine Hände gründlich. Entferne die Nagelhaut mit einem Pro Pusher, einem Rosenholzstäbchen oder einem geeigneten Fräserbit.

2. Nägel vorbereiten

Kürze die Nägel auf die gewünschte Länge und feile eventuell vorhandene Liftings weg. Feile den Übergang vom Kunstnagel zum Naturnagel flach, ohne den Naturnagel zu beschädigen.

3. Primer auftragen

Trage den Primer dünn und sparsam auf die Naturnagelflächen auf und lasse ihn eine Minute an der Luft trocknen.

ACRYLIX

Der Primer darf nicht auf die Haut oder die Modellage gelangen.

4. Modellage

Tauche den Pinsel in das Liquid und anschließend in das ACRLYIX-Pulver, um ein Kügelchen zu formen. Trage das Kügelchen auf den nachgewachsenen Naturnagel auf, um die entstandene Lücke aufzufüllen. Details siehe Beschreibung oben!

5. Modellage in Form feilen

Feile die gehärteten Nägel auf die gewünschte Länge und Form, um alle Unebenheiten zu entfernen. Mattiere die Nägel mit dem Buffer und entferne den Staub mit einer Bürste. Reinige die Nägel mit Cleaner.

6. Zum Schluss

Gestalte die Nägel nach Belieben und versiegele sie mit einem Versiegelungsgel.

Komplette Entfernung der ACRYLIX-Nägel

Bevor du die ACRYLIX-Nägel komplett entfernst, werden sie gekürzt. Am besten wählst du eine Länge ungefähr 2-3 mm vor dem freien Nagelrand (also bevor die Fingerkuppe beginnt) und benutzt einen entsprechenden Nagelknipser.

Achte bei längeren Nägel darauf, die Nagelhaut UNTER dem freien Nagel nicht zu verletzen, das sogenannte Hyponychium.

Um deine ACRYLIX-Nägel dauerhaft zu entfernen, hast du zwei Möglichkeiten:

1. Soak Off

Für die Soak Off Methode startest du mit dem Anrauen der Nageloberfläche, nutze dafür einen Fräser oder eine grobe Feile. Fülle das Aceton in eine Manikürschale (Aceton-Wanne) oder nutze Remover Wraps, Remover Clips oder Remover Caps. Je nach Dicke des Materials auf deinen Nägeln, lässt du die Produkte 10-20 Minuten einweichen. Prüfe dann mit einem Remover Tool oder dem Pro Pusher, ob sich das Material schon vom Nagel schieben lässt. Wenn nein: einfach noch eine Weile einweichen. Wenn ja: ACRYLIX von oben nach unten abtragen, verbleibende Reste abfeilen und bei Bedarf den Naturnagel aufpolieren.

1. Abfräsen

Du kannst die ACRYLIX-Modellage mit einem Fräser auch komplett abfräsen. Wenn das Material sehr dünn wird und du dich dem Naturnagel näherst, entferne den Rest mit einer feineren Handfeile.

ACRYLIX

Im Abschluss kannst du auf deine Nägel einen Nagelhärter oder ein Calcium Gel auftragen, um sie zu stärken. Die Nagelhaut pflegst du mit einem Stift oder einem Öl.

Viel Spaß bei deiner ACRYLIX-Modellage!