

Модуль “Аутентификация с помощью "Мобильный ID”

Описание

Модуль позволяет безопасно авторизовать пользователей с помощью мобильного телефона и SMS/Push-кода. Является дополнением к модулю "[RetailFactory] Быстрая регистрация и вход" (rf_fast_login).

Подготовка к работе

1. Перед началом работы с модулем необходимо заполнить специальную форму для подключения к Mobile ID, расположенную по адресу <https://mobileid.mts.ru/business-request>, и дождаться активации заявки. Обратите внимание на правильность заполнения следующих параметров:

- **Подключаемая услуга** - Аутентификация
- **Схема работы** - SI
- **Аутентификатор** - выбираем SIM-PUSH и OTP SMS
- **HTTPS Notification URL** -
`https://[АДРЕС_ВАШЕГО_МАГАЗИНА]/index.php?dispatch=rf_mts.notification`
- **HTTPS SMS-OTP Notification URL** -
`https://[АДРЕС_ВАШЕГО_МАГАЗИНА]/index.php?dispatch=rf_mts.sms-notification`
- **HTTPS JWKS URL** -
`https://[АДРЕС_ВАШЕГО_МАГАЗИНА]/index.php?dispatch=rf_mts.jwks&pass=[ЛЮБАЯ_КОМБИНАЦИЯ_СИМВОЛОВ]`

В результате, Вам будут предоставлены значения параметров **Client ID** и **Secret Hash**, которые необходимо ввести в настройках модуля.

2. Следующим этапом подготовки к работе с модулем идёт получение JWK-ключей. Переходим на <https://mkjwk.org> и выбираем следующие параметры:

- **Тип ключа** - RSA
- **Key Size** - 2048
- **Key Use** - Signature
- **Algorithm** - RS256
- **Key ID** - значение Secret Hash, предоставленное после регистрации в системе
- **Show X.509** - Yes

После генерации ключей, в настройках модуля необходимо заполнить следующие поля:

- В поле “Публичный JWK-ключ для подписания” вставляем ключ “Public Key”
- В поле “Приватный RSA-ключ для подписания” вставляем ключ “Private Key (X.509 PEM Format)”

Основные настройки модуля

← [RetailFactory] Аутентификация с помощью "Мобильный ID"
⚙️
Сохранить

Общее
Настройки
Информация

Номер лицензии:

Client ID:

Secret Hash:

Публичный JWK-ключ для подписания:

Приватный RSA-ключ для подписания:

Пароль для доступа к JWK-ключам:

Инструкция по настройке:
[Открыть в новом окне](#)

1. В первую очередь, необходимо установить модуль и обязательно указать номер лицензии.
2. В поля “*Client ID*” и “*Secret Hash*” вставляем данные, полученные при регистрации в системе (пункт 1 подготовительного этапа).
3. В поля “*Публичный JWK-ключ для подписания*” и “*Приватный RSA-ключ для подписания*” вставляем сгенерированные ключи (пункт 2 подготовительного этапа).
4. В параметре “*Пароль для доступа к JWK-ключам*” вставляем тот же набор символов, который был указан в параметре **HTTPS JWKS URL** при регистрации в системе (пункт 1 подготовительного этапа).

Поддержка

Если у вас возникли вопросы или вам нужна помощь с модулем, просто напишите нам на почту support@retailfactory.ru и мы поможем вам.