[URACLE UMS 3.3.1.x]
UMS통합SDK-3.3.1.x API 정의서

2025 년 2 월

㈜ Uracle

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

목차

1. UMS 발송 5

1.1. INPUT DATA 5

1.1.1. 공통 파라미터 5

1.1.2. 푸시 파라미터 7

1.1.3. 웹푸시 파라미터 7

1.1.4. 알림톡 파라미터 8

1.1.5. 친구톡 파라미터 8

1.1.6. 문자 파라미터 11

1.1.7. RCS 파라미터 12

1.1.8. 네이버톡 파라미터 13

1.2. OUTPUT DATA 13

2. UMS 발송결과 조회 14

2.1. INPUT DATA 14

2.1. OUTPUT DATA 15

3. UMS 예약발송취소요청 18

3.1. INPUT DATA 18

3.2. OUTPUT DATA 18

4. UMS 발송취소요청 19

4.1. INPUT DATA 19

4.2. OUTPUT DATA 19

5. UMS 사용자 수신거부 등록 및 채널 추가 API 20

5.1. INPUT DATA 20

5.1. OUTPUT DATA 21

6. UMS 사용자 수신거부 등록(덮어쓰기) API 21

6.1. INPUT DATA 21

6.2. OUTPUT DATA 22

7. UMS 사용자 수신거부 삭제 API 22

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

7.1. INPUT DATA 22
7.2. OUTPUT DATA 23
8. UMS 사용자 수신거부 채널 삭제 API 23
8.1. INPUT DATA 23
8.2. OUTPUT DATA 24
9. UMS 분할발송 중지요청 API 24
9.1. INPUT DATA 24
9.1. OUTPUT DATA 25
10. UMS 분할발송 중지재개 요청 API 25
10.1. INPUT DATA 25
10.2. OUTPUT DATA 26
11. UMS 분할발송 중지요청 목록 조회 API 26
11.1. INPUT DATA 26
11.2. OUTPUT DATA 26
12. UMS 분할발송 REDIS 정보 삭제 API 27
12.1. INPUT DATA 27
12.2. OUTPUT DATA 28
13. UMS 채널별 피로도 등록 API 29
13.1. INPUT DATA 29
13.2. OUTPUT DATA 29
14. UMS 채널별 피로도 삭제 API 30
14.1. INPUT DATA 30
14.2. OUTPUT DATA 30
15. UMS 채널별 피로도 조회 API 31
15.1. INPUT DATA 31
15.2. OUTPUT DATA 31

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

16. UMS 피로도 화이트리스트 등록 API **32**

16.1. INPUT DATA 32

16.2. OUTPUT DATA 32

17. UMS 피로도 화이트리스트 삭제 API **33**

17.1. INPUT DATA 33

17.2. OUTPUT DATA 33

18. UMS 피로도 화이트리스트 수정 API **34**

18.1. INPUT DATA 34

18.2. OUTPUT DATA 34

19. UMS 피로도 화이트리스트 조회 API **35**

19.1. INPUT DATA 35

19.2. OUTPUT DATA 35

개정 이력

번호	Page	개정내용	수정 일자	수정자
1.0	전체	최초 작성	2024-02-27	차영조
1.1	p.5	미사용 옵션 삭제(TARGET_USER_TYPE:AP)	2025-02-05	차영조

본 문서는 (주)유라클에서 제공하는 “Uracle UMS-SDK”의 연동 API 정의서를 설명하고 있다, 본 문서는 성능 개선, 기능 추가 등의 사항으로 내용이 변경될 수 있다.

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

1. UMS 발송

1.1. INPUT DATA

1.1.1. 공통 파라미터

엔티티 클래스 명	UmsPostalParamVo.class			
호출메소드	new UmsPotalClient.umsSend()			
설명	UMS 통합 발송 INPUT DATA 사용방법 : 제공된 SDK를 이용하여 사용. 샘플예제 참고			
INPUT DATA				
항목	한글명	타입 / 사이즈	구분	설명
UMS_URL	발송UMS URL	String / 255	공통필수	[공통필수]호출할 UMS URL Contextroot가 있을 경우 Contextroot까지 포함한다. Ex)https://xxxx.xxx.com/ums/
SENDERID	발송구분코드	String / 30	공통필수	소분류 발송상세구분코드. 예) SOC : 고객민원프로그램
SENDGROUPCODE	발송구분그룹코드	String / 30	공통필수	중분류 발송구분코드. 예) MT : 마케팅
REQ_TRAN_TYPE	전송구분	enum	공통필수	REAL : 실시간, BATCH : 배치
TARGET_USER_TYPE	발송구분	enum	공통필수	NM : 개별 발송.(회원, 비회원 구분 없음 – 모두 가능) NC : CSV발송.(회원, 비회원 구분 없음 – 모두 가능)
MSG_TYPE	메세지내용구분	String / 1	공통필수	I : 정보성, A: 광고성
SEND_MACRO_CODE	발송채널순서	String / 10	공통선택	기본값이 아닌 발송채널 순서를 변경하여 발송 시 필요.
RESERVEDATE	예약발송시간	String / 20	공통선택	예약발송을 할 경우 예약일자(yyyy-MM-dd HH:mm) 입력. 예약발송 아닐경우 빈 값 ex)2021-07-23 15:00
REPLACE_VARS	메세지 치환변수	String / 4000	공통선택	메세지 / 템플릿을 이용한 메세지 치환발송시 사용. 푸시/알림톡/친구톡/SMS/네이버톡 메세지/템플릿 내용에 #{변수명}과 같은 치환변수가 있을 경우 필수값. 메시지 형태 JSON Object ex) 메세지 내용 : 안녕하세요. 결제일은 #{날짜} 입니다. #{금액}이 청구됩니다. 치환변수. : {"#{날짜}":"2019-07-07", "#{금액}":"1,000"}
LIMITSECOND	발송지연시간	String / 10	공통선택	대량발송 : 푸시전체회원발송(AP), CSV발송(NC) 일 경우 LIMITCNT 설정갯수를 만큼 발송 후 지연발송 시킴. 예) LIMITSECOND : 600 LIMITCNT : 10000 □1만건 발송 후 10분지연됨.
LIMITCNT	발송수	String / 10	공통선택	
MIN_START_TIME	최소유효시간	String/ 5	공통선택	07:00 >> 07이전 발송은 실패 처리
MAX_END_TIME	최대유효시간	String/ 5	공통선택	19:00 >> 19시 이후 발송은 실패 처리
FATIGUE_YN	피로도적용여부	String/ 1	공통선택	Y/N 피로도 적용 여부
VAR1	여유필드1	String / 1024	공통선택	여유 파라미터1
VAR2	여유필드2	String / 1024	공통선택	여유 파라미터2
VAR3	여유필드3	String / 1024	공통선택	[여유 파라미터3
VAR4	여유필드4	String / 1024	공통선택	여유 파라미터4
VAR5	여유필드5	String / 1024	공통선택	추가 여유필드5
VAR6	여유필드6	String / 1024	공통선택	추가 여유필드6
VAR7	여유필드7	String / 1024	공통선택	추가 여유필드7
VAR8	여유필드8	String / 1024	공통선택	추가 여유필드8
TARGET_USER_INFOS	발송대상자	List	공통필수	일반발송 일 경우 TARGET_USER_INFOS 사용. CSV발송일 경우 CSVFILE_ABS_SRC 사용. 발송 할 대상자 정보리스트. 확인: CSV파일 발송이 아닌 일반발송일 경우 필수 CSV파일을 이용한 대량 발송시 필수. - CSV 파일 절대경로 입력. - CSV 파일 작성 방법 예2) csv파일 비 개인화 #{아이디}, #{이름}, #{핸드폰번호}
CSVFILE_ABS_SRC	CSV파일 발송대상자	FILE		

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

				"user1", "홍길동1", "01000011111" "User2", "홍길동2", "01000002222" 예2) 개인화 처리 CSV파일 만들기 #{아이디}, #{이름}, #{핸드폰번호}, #{날자}, #{금액} user1, 홍길동1, 01000011111, 2019-05-01, 4,000 User2, 홍길동1, 01000011111, 2019-05-04, 10,000 확인 : 1.반드시 핸드폰번호는 – 없이 숫자만 입력해 주세요. 2. CSV파일 이용 발송시 필수
NATION_CODE	국가코드	String /	공통선택	

1.1.2. 푸시 파라미터

APP_ID	앱아이디	String / 30	푸시 필수	[선택] 푸시 앱 라이센스 앱아이디 ex) kr.co.morpheus.mobile1 확인: 푸시 발송시에는 필수
TITLE	제목	String / 500	푸시 선택	[선택]푸시 발송 메세지 제목
PUSH_MSG	푸시메세지	String / 4000	푸시 필수	[선택]푸시 발송메세지 내용. 개행문자 : \n 확인: 푸시 발송시에는 필수
EXT	사용자정의 확장정보	String / 1024	푸시 선택	[선택]푸시발송시 상세페이지에 보여 줄 정보 전달. Ex) {"image":"http://xxx.com/test.jpg", "html":"http://xxx.com/notice.html?idx=134"}
BADGENO	뱃지카운트	String / 10	푸시 선택	[선택]푸시 뱃지정보. 숫자만 가능. 0 : 사용안함. 그 이외의 숫자 뱃지정보 IOS : 보낸 숫자정보가 뱃지에 보여짐. 안드로이드일 경우 해당 값을 이용 클라이언트개발자가 구현
PUSH_FAIL_WAIT_MIN	수신확인 대기시간	String / 5	푸시 선택	[선택]푸시 수신확인 대기시간. 숫자 만 가능 푸시발송 성공했어도 지정시간 이내에 수신확인이 없을시 대체발송(알림톡/SMS) 처리함. (분) - 0: 사용안함. 숫자 만 가능하며 숫자는 분을 의미함 P.S : 사용시 중복발송 될 수 있음.
PUSH_TEMPL_ID	푸시템플릿코드	String / 20	푸시 선택	관리페이지에서 등록한 푸시템플릿코드를 이용하여 발송. 주의 : 템플릿코드를 이용 발송시 위의 푸시메세지(PUSH_MSG)와 제목(TITLE) 파라미터는 넘기면 안됩니다. 만약 템플릿에 등록된 메세지 내용에 치환변수 #{변수명}가 존재 할 경우 REPLACE_VARS 파라미터의 JSON Object 형식의 치환정보를 넘기셔야 합니다.

1.1.3. 웹푸시 파라미터

WPUSH_DOMAIN	도메인	String / 255	웹푸시 필수	웹푸쉬 목적지 정보 예)http://localhost:8080
WPUSH_TITLE	웹푸시제목	String / 1000	웹푸시 선택	웹푸시 제목
WPUSH_MSG	웹푸시 메시지	String / 4000	웹푸시 필수	웹푸시 메세지
WPUSH_ICON	아이콘 URL	String / 255	웹푸시 선택	웹푸시 아이콘 URL
WPUSH_LINK	링크 URL	String / 255	웹푸시 선택	웹푸시 링크 URL
WPUSH_EXT	사용자정의정보	String / 1500	웹푸시 선택	웹푸시발송시 상세페이지에 보여 줄 정보 전달. Ex) {"image":"http://xxx.com/test.jpg", "html":"http://xxx.com/notice.html?idx=134"}
WPUSH_BADGENO	뱃지	String / 10	웹푸시 선택	뱃지정보. 숫자만 가능. 0 : 사용안함. 그 이외의 숫자 뱃지정보
WPUSH_TEMPL_ID	웹푸시템플릿코드	String / 20	웹푸시 선택	관리페이지에서 등록한 웹푸시템플릿코드를 이용하여 발송. 주의 : 템플릿코드를 이용 발송시 위의 푸시메세지(PUSH_MSG)와 제목(TITLE) 파라미터는 넘기면 안됩니다. 만약 템플릿에 등록된 메세지 내용에 치환변수 #{변수명}가 존재 할 경우 REPLACE_VARS 파라미터의 JSON Object 형식의 치환정보를 넘기셔야 합니다.

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

1.1.4. 알림톡 파라미터

KKOALT_SVCID	공급사서비스코드	String / 20	알림톡 필수	LGCNS일 경우 발급받은 알림톡 서비스코드
ALLIMTOLK_TEMPLCODE	알림톡템플릿코드	String / 30	알림톡 필수	[선택] 카카오 알림톡에 메세지템플릿을 등록 후 등록 된 알림톡템플릿코드
KKOALT_MSG	알림톡메세지	String / 3000	알림톡 필수	위의 템플릿코드에 등록된 템플릿 메세지를 개인화메세지로 치환한 발송 메세지내용.
KKO_BUTTONS	챗버블버튼	String / 255	알림톡 선택	[선택]카카오톡 챗버블 버튼 json형태로 전달 버튼 타입: DS: 배송조회, WL: 웹링크, AL: 앱링크, BK: 봇키워드, MD: 메시지전달 [예제] - 알림톡 예제 : http://xxx.com||http://xxx.com - 친구톡 예제 : WL 예제: {"name":"유라클버튼","type":"WL","url_pc":"http://blog.naver.com/imagetech1/221004457903","url_mobile":"http://blog.naver.com/imagetech1/221004457903"} AL 예제 : {"name":"버튼명칭","type":"AL","scheme_ios":"scheme://xxx.xx", "scheme_android":"scheme://xxx.xx"} BK 예제 : {"name":"봇키워드", "type":"BK"} MD 예제 : {"name":"메세지전달", "type":"MD"}

1.1.5. 친구톡 파라미터

1.1.5.1. LGCNS 공급사

FRIENDTOLK_MSG	친구톡메세지	String / 3000	친구톡 필수	친구톡 발송 메세지
KKOALT_SVCID	공급사서비스코드	String / 20	친구톡 필수	LGCNS일 경우 발급받은 알림톡 서비스코드 (숫자 10자리)
PLUS_ID	플러스아이디	String / 50	친구톡 필수	친구톡 채널명 . 구)플러스아이디
KKO_IMGFILE	친구톡이미지 (2가지 방식 중 택1)	String / 255	친구톡 선택	이미지 전송방식 1 : 멀티파트 이미지 첨부 방식 -로컬 이미지 경로를 작성한다. Ex) C:/내컴퓨터/친구톡이미지/sample1.jpg
KKO_IMGFILE_PATH				이미지 전송방식 2 : NAS에 등록된 이미지 전달 방식 -NAS의 절대경로 URL을 작성한다. Ex) /nas/uracle/imge/test1.jpg
KKO_IMG_LINK_URL	친구톡이미지링크	String /255	친구톡 선택	[선택] 친구톡 이미지 (KKO_IMGFILE) 클릭시 이동할 링크주소
KKO_BUTTONS	챗버블버튼	String / 255	친구톡 선택	[선택]친구톡 챗버블 버튼 (최대 5개까지 입력가능) 버튼 타입: WL: 웹링크, AL: 앱링크, BK: 봇키워드, MD: 메시지전달 [예제]: [{"name":"웹링크", "type":"WL", "url_mobile":"https://www.biztalk.co.kr", "url_pc":"https://www.biztalk.co.kr"}, {"name":"앱링크", "type":"AL", "scheme_android":"daumapps://open", "scheme_ios":"daumapps://open","url_mobile":"https://www.biztalk.co.kr","url_pc":"https://www.biztalk.co.kr"}, {"name":"봇키워드","type":"BK"}, {"name":"메시지전달","type":"MD"}]

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

1.1.5.2. 롯데(L-Message) 공급사

FRIENDTOLK_MSG	친구톡메세지	String / 3000	친구톡 필수	친구톡 발송 메세지
KKOALT_SVCID	공급사서비스코드	String / 20	친구톡 필수	발급받은 카카오 발신프로필키(SenderKey)
PLUS_ID	플러스아이디	String / 50	친구톡 필수	친구톡 채널명 . 구)플러스아이디
KKO_IMGFILE_PATH	친구톡이미지	String / 255	친구톡 선택	이미지 전송방식1: 카카오에 사전에 등록된 URL을 입력하여야 한다. Ex) https://mud-kage.kakao.com/... [참고] 샘플코드 /kkofrt/lotte/KkoFrtSend.java 의 방식1 확인 이미지 전송방식2: NAS에 등록된 이미지 전달 방식 - NAS의 절대경로 URL을 작성한다. Ex) /nas/uracle/imge/test1.jpg * VAR9에 다음과 같이 와이드이미지 여부를 보내야 한다.
VAR9	추가 필드	String / 1024	친구톡 선택(이미지 첨부 시 필수)	이미지 첨부 시 일반형/와이드형 구분하여 보내야 한다. [예제] - 일반이미지 : {"ISWIDE":"N"} - 와이드이미지 : {"ISWIDE":"Y"}
KKO_IMG_LINK_URL	친구톡이미지링크	String /255	친구톡 선택	[선택] 친구톡 이미지 (KKO_IMGFILE_PATH) 클릭시 이동할 링크주소
KKO_BUTTONS	챗버블버튼	String / 255	친구톡 선택	[선택] 친구톡 챗버블 버튼 (최대 5개까지 입력가능) 버튼 타입: WL: 웹링크, AL: 앱링크, BK: 봇키워드, MD: 메시지전달 [예제]: [{"name":"웹링크", "type":"WL", "url_mobile":"https://www.biztalk.co.kr", "url_pc":"https://www.biztalk.co.kr"}, {"name":"앱링크", "type":"AL", "scheme_android":"daumapps://open", "scheme_ios":"daumapps://open","url_mobile":"https://www.biztalk.co.kr","url_pc":"https://www.biztalk.co.kr"}, {"name":"봇키워드","type":"BK"}, {"name":"메시지전달","type":"MD"}]

1.1.5.3. 비즈톡 공급사

FRIENDTOLK_MSG	친구톡메세지	String / 3000	친구톡 필수	친구톡 발송 메세지
KKOALT_SVCID	공급사서비스코드	String / 20	친구톡 필수	발급받은 카카오 발신프로필키(SenderKey)
PLUS_ID	플러스아이디	String / 50	친구톡 선택	친구톡 채널명 . 구)플러스아이디
KKO_IMGFILE_PATH	친구톡이미지	String / 255	친구톡 선택	친구톡 이미지 전송 URL방식. 카카오에 사전에 등록된 URL을 입력하여야 한다. Ex) https://mud-kage.kakao.com/... [참고] 샘플코드 /kkofrt/biztalk/KkoFrtSend.java 확인 이미지 사이즈 규격 (아래의 규격을 지키지 않으면 실패처리 됨) 1. 일반 이미지일 경우 권장사이즈 : 720px X 720px 제한사이즈 : 가로 500px 미만, 가로:세로 비율이 2:1 미만 이거나 3:4 초과 시 업로드 불가 * 파일 형식 및 크기 : jpg / 최대 500KB 2. 와이드 이미지일 경우 권장 사이즈 : 가로 800px, 세로 600px 파일 형식 및 크기 : jpg, png / 최대 2MB * VAR9에 다음과 같이 와이드이미지 여부를 보내야 한다.
VAR9	추가 필드	String / 1024	친구톡 선택(이미지 첨부 시 필수)	이미지 첨부 시 일반형/와이드형 구분하여 보내야 한다. [예제] - 일반이미지 : {"ISWIDE":"N"}

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

				- 와이드이미지 : {"ISWIDE":"Y"}
KKO_IMG_LINK_URL	친구톡이미지링크	String / 255	친구톡 선택	[선택] 친구톡 이미지 (KKO_IMGFILE_PATH) 클릭시 이동할 링크주소
KKO_BUTTONS	챗버블버튼1	String / 255	친구톡 선택	[선택] 친구톡 챗버블 버튼 (최대 5개까지 입력가능) 버튼 타입: WL: 웹링크, AL: 앱링크, BK: 봇키워드, MD: 메시지전달 [예제]: [{"name":"웹링크", "type":"WL", "url_mobile":"https://www.biztalk.co.kr", "url_pc":"https://www.biztalk.co.kr"}, {"name":"앱링크", "type":"AL", "scheme_android":"daumapps://open", "scheme_ios":"daumapps://open","url_mobile":"https://www.biztalk.co.kr","url_pc":"https://www.biztalk.co.kr"}, {"name":"봇키워드","type":"BK"}, {"name":"메시지전달","type":"MD"}]

1.1.6. 문자 파라미터

MSG_TYPE	SMS 메세지 정보구분	String / 1	**SMS** 필수	발송 메세지 정보의 따른 I or A or C택일 입력 I : 정보성, A: 광고성, C:캠페인
SMS_MSG	SMS메세지	String/ 3000	**SMS** 필수	보낼 문자내용. 90byte이상은 LMS로 발송됩니다.
CALLBACK_NUM	회신번호	String / 20	**SMS** 필수	회신번호
MMS_TITLE	제목	String / 1000	SMS 선택	타이틀 입력시 메세지길이 와 상관없이 LMS로 발송됨.
MMS_IMGURL	이미지	String / 255	SMS 선택	이미지 URL: http://xxxx.com/sample.jpg 확인 : 1) **https** 지원안됨. 2) **IMAGE JPG**만 가능. 3) 해상도 **1500*1500** 미만, 용량은 **300kb** 미만 허용

1.1.7. RCS 파라미터

BRAND_ID	발송자 브랜드 ID	String / 20	**RCS**필수	발송자 브랜드 ID
RCS_MSGBASE_ID	RCS 타입별 메시지 ID	String / 50	**RCS**필수	RBC RCS 타입별 메시지 ID
RCS_TYPE	RCS 발송 타입	String / 10	**RCS**필수	RCS 발송 타입 - RCS_SMS, RCS_LMS, RCS_MMS, RCS_FREE, RCS_CELL, RCS_DESC
RCS_TITLE	제목	String / 200	RCS선택	제목
RCS_MSG	MMS 제외 타입 메시지 내용	String / 3000	조건부필수	MMS 제외 타입 메시지 내용 - MMS 타입 템플릿발송 시 생략 가능
RCS_MMS_INFO	MMS 메시지 내용	String / 3000	조건부필수	MMS 메시지 내용 - MMS외 타입
RCS_MMS_IMAGES	이미지 절대 경로	Array / 1	RCS 선택	MMS 이미지 경로 정보(LOCAL)
RCS_TEMPL_ID	내부 템플릿 ID	String / 40	조건부필수	템플릿 테이블 조회 후 Messagebase_Id 획득
COPY_ALLOWED	복사 허용여부	String / 1	RCS선택	메시지 본문 복사하기 허용여부 - 기본 Y
EXPIRY_OPTION	만료 시간	String / 1	RCS선택	발송 결과 만료 시간 옵션 1: 30초, 2: 3일 – 기본 1
FOOTER		String / 20	조건부필수	광고일 경우 수신거부전화번호 입력 필드
RCS_OBJECT	확장 필드	String / 4000	선택	기타 RCS추가 확장 필드 영역 - JSON STRING TYPE
BTN_OBJECT	버튼 정보	String / 4000	선택	버튼 정보 필드 - JSON ARRAY TYPE - 이미지 3개 MMS 버튼 예시: [{"suggestions":[{bnt1},{bnt2}]}, {}, {"suggestions":[{bnt1}]}] 1번이미지 버튼 2개, 2번 이미지 버튼 없음, 3번 이미지 버튼 1개
RCS_BTN_CNT	버튼 갯수	String / 3	선택	버튼 갯수. 숫자 만 가능
RCS_BTN_TYPE	버튼 저장 타입	String / 1	선택	버튼 저장 타입 - D(DB 버튼컬럼 입력), V(서술형 가변 변수형), F(기본)

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

1.1.8. 네이버톡 파라미터

NAVER_TEMPL_ID	템플릿코드	String / 64	NAVER필수	네이버톡 템플릿코드. 네이버에 등록이 승인된 템플릿코드
NAVER_PARTNERKEY	파트너키	String / 50	NAVER필수	네이버톡 발송 파트너키
NAVER_PROFILE	프로필아이디	String / 50	NAVER필수	네이버톡 프로필아이디("W" 시작되는 발송프로필)
NAVER_MSG	메세지	String / 4000	NAVER선택	템플릿코드만으로 발송가능. 발송메세지.템플릿코드에 등록된 메세지. 메세지 내용의 치환변수가 있을 경우 REPLACE_VARS 파라미터에 해당 치환값 넘겨야 함. 예) [TEST] 안녕하세요 #{이름}님!\n#{쇼핑몰이름} 쇼핑몰입니다.\n주문하신 상품에 대한 배송이 시작되었습니다.
NAVER_BUTTONS	발송버튼	String / 2000	NAVER 선택	네이버 버튼정보. JSONLIST (버튼코드와 URL정보 넘김) 예) {"buttonCode":"웹링크버튼코드","pcUrl":"https://www.naver.com","mobileUrl":"https://m.naver.com"},{"buttonCode":"앱링크버튼코드","iOsAppScheme":"https://www.naver.com","aOsAppScheme":"https://m.naver.com"}

1.2. OUTPUT DATA

엔티티 클래스명	ResultVo.class		
설명	UMS통합 발송 OUTPUT DATA		
항목	타입	필수	설명
RESULTCODE	String	Y	처리 결과코드 : 성공 : 0000 이외는 실패코드
RESULTMSG	String	Y	처리결과 메세지
resultDataVoList	ArrayList<ResultDataVo>	Y	

ResultDataVo KEY	ResultDataVo VALUE	설명
UMS_SEQNO	발송고유번호	트렌젝션 고유번호. 대량발송시 취소요청키로도 사용됨.
RESERVE_SEQNO	예약발송고유번호	예약발송 요청시 해당값 리턴. 예약취소시 사용.
SEND_CNT	발송요청성공카운트	발송요청 성공카운트
FAIL_CNT	발송요청실패카운트	발송요청실패카운트
KKOALT		

VAR1	String	Y	공통 여유필드1
VAR2	String	Y	공통 여유필드2
VAR3	String	Y	공통 여유필드3
VAR4	String	Y	공통 여유필드4
VAR5	String	Y	추가 여유필드5
VAR6	String	Y	추가 여유필드6
VAR7	String	Y	추가 여유필드7
VAR8	String	Y	추가 여유필드8
VAR9	String	Y	추가 여유필드9

2. UMS 발송결과 조회

2.1. INPUT DATA

엔티티 클래스 명	kr.uracle.ums.sdk.vo.search.v2.ResultListParamVo.class

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

호출 메소드	new UmsPotalClient. getSearchResultV2()			
설명	UMS 발송결과 조회 요청INPUT DATA 사용방법 : 제공된 SDK를 이용하여 사용. 샘플예제(ResultSearchListV2.java) 참고			
INPUT DATA				
항목	한글명	타입	구분	설명
umsApiUrl	호출 URL	String	필수	[공통필수]호출할 UMS URL Contextroot가 있을 경우 Contextroot까지 포함한다. ex) http://localhost:8080/api/sdk/v2/sendResultlist.ums
CUID	수신자 아이디	String	필수	수신자 아이디
START_DATE	조회시작일	String	선택	조회 시작일. YYYY-MM-DD 조회 시작일 이전으로 설정정보값(SDK.SEND.RESULT.MAX.SEARCH.DAY)에 저장된 최대 조회 검색 기간일만큼 조회한다.(default: 7일)

1.1. OUTPUT DATA

클래스명	kr.uracle.ums.sdk.vo.search.v2.SearchResultVo.class	
설명	UMS통합 발송결과 조회OUTPUT DATA	
HEADER		
항목	타입	설명
RESULTCODE	String	처리 결과코드 : 성공 : 0000 이외는 실패코드
RESULTMSG	String	처리결과 메세지
JSONDATA (JSONLIST)(※T_UMS_CUSTOM_RESULT의 컬럼값들)		
항목	타입	설명
SEND_TYPE_SEQCODE	String	UMS 내부 거래키 정보
UMS_SEQNO	String	UMS 원장 번호
CUID	String	수신자 ID
PROVIDER	String	발송 중계사 정보
APP_ID	String	푸시앱아이디
EXT	String	푸시 EXT
TRANS_TYPE	String	REAL, BATCH 정보
SEND_TYPE	String	발송 채널 정보
MSG_TYPE	String	메시지 유형 - 정보성, 광고성
ROOT_CHANNEL_YN	String	본 발송 여부(전환발송 여부)
SENDERID	String	발송자 ID
SENDGROUPCODE	String	발송 그룹 코드
MOBILE_NUM	String	수신자 전화번호
CALLBACK_NUM	String	발신자 전화번호
TITLE	String	제목
MSG_BODY	String	내용
SUCC_STATUS	String	상태 정보 - 0:발송요청, 1:발송성공, 2:수신확인, 3:읽음확인
SEND_RESULT	String	발송결과 - RS:발송요청성공, SS:발송성공, FS: 실패 후 대체발송 요청, FF: 최종실패
CUST_TRANSKEY	String	고객사 거래 키
CUST_TRANSGROUPKEY	String	고객사 거래 그룹 키
VAR1	String	여유필드1
VAR2	String	여유필드2
VAR3	String	여유필드3
VAR4	String	여유필드4
VAR5	String	여유필드5
VAR6	String	여유필드6
VAR7	String	여유필드7
VAR8	String	여유필드8
VAR9	String	여유필드9
REG_DATE	String	등록일
MOD_DATE	String	수정일
CNAME	String	수신자 이름

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

MSG_VARS	String	내용 치환정보
ERRCODE	String	에러코드
RESULTMSG	String	결과메세지
RESERVEDATE	String	예약발송일
MIN_START_TIME	String	발송 유효 최소 시간
MAX_END_TIME	String	발송 유효 최대 시간
EXT_JSON	String	여유필드 JSON
BUTTONS	String	버튼 데이터 내용
TEMPL_ID	String	템플릿 아이디 정보값
PROVIDER_SVCID	String	공급사 아이디
EXT2	String	개별화 정보 여유필드1 설정파일 이용 REPLACE_VARS 값 매칭 사용 가능
EXT3	String	개별화 정보 여유필드2 설정파일 이용 REPLACE_VARS 값 매칭 사용 가능

응답 예제

{"RESULTMSG":"SUCCESS","RESULTCODE":"0000",
"{"DATA":
[{"RESULTMSG":"발송성공",
"MOD_DATE":"Jul 7, 2023 4:24:41 PM",
"SENDGROUPCODE":"URACLE_LAB",
"TRANS_TYPE":"REAL",
"CUST_TRANSKEY":"TMPLATE002",
"MAX_END_TIME":"2100",
"ROOT_CHANNEL_YN":"Y",
"BUTTONS":"[{"linkType":"DS", "name":"배송조회"},{"linkType":"WL",
"name":"웹링크","linkMo":"https://www.naver.com/?DELICOMu003dCJ
대한통운","linkPc":"https://www.naver.com/?DELICOMu003dCJ 대한통운"},{"linkType":"AL", "name":"앱링크",
"linkAnd":"scheme_android :daumapps://open", "linkIos":"scheme_ios :daumapps://open"},
{"linkType":"BK","name":"붓키워드(집으로배송)"},{"linkType":"MD","name":"메시지 전달(문의하기)"}]",
"CUID":"APNS_DEMO01",
"CUST_TRANSGROUPKEY":"GROUP001",
"SENDERID":"TEST",
"CNAME":"테스터1",
"UMS_SEQNO":639.0,
"MOBILE_NUM":"01055551234",
"SEND_RESULT":"SS",
"PROVIDER_SVCID":"1910028721",
"MSG_VARS":"{"#{NAME}":"홍길동","#{ACNO}":"MRASSET_01","#{VAR1}":"여유파라미터1","#{쇼핑몰이름}":"유라클","#{PRO
DUCT}":"아이폰 13","#{DELICOM}":"CJ
대한통운","#{DATE}":"2022-03-16","#{DELINUM}":"U202203160422-READY","#{CS_NO}":"12345678"}",
"MSG_BODY":"안녕하세요. 유라클 상점 알림톡 발송 테스트 입니다.",
"VAR1":"AAAA",
"SEND_TYPE":"KKOALT",
"VAR2":"ABC",
"TEMPL_ID":"10659",
"VAR3":"CCCC",
"VAR4":"V",
"VAR5":"{"ATTACH_FILE_GROUP_KEY":"32","EAI_DATA_OCCR_DTTM":"43124124a+","EAI_PROC_TCD":"ABC","LETR_MSG_
SRNO":"123456789","LETR_MSG_CD":"LETCD","PRIORITY":"VF","ENCR_YN":"Y","MSG_TYPE":"1008","RESPONSE_METHOD
":"realtime","IMG_URL":"IMG_URL","IMG_LINK":"IMG_LINK"}",
"REG_DATE":"Jul 7, 2023 4:24:41 PM",
"ERRCODE":"0000",
"MIN_START_TIME":"0900",
"EXT2":"MRASSET_01",
"MSG_TYPE":"I",
"EXT3":"12345678",
"PROVIDER":"MRASSET",
"CALLBACK_NUM":"0234794400",
"SUCC_STATUS":"1",
"SEND_TYPE_SEQCODE":"RK0f839a9cd5eef416b916083fb61744d89"}]}"}

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

2. UMS 예약발송취소요청

2.1. INPUT DATA

엔티티 클래스 명	CancelReserveSendParamVo.class			
호출 메소드	umsCancelService.cancelReserveSendMsgPost()			
설명	UMS 예약발송 취소요청 INPUT DATA. 사용방법 : 제공된 SDK를 이용하여 사용. 샘플예제(CancelRequestV2.java) 참고			
INPUT DATA				
항목	한글명	타입	구분	설명
umsApiUrl	호출 URL	String	필수	[공통필수]호출할 UMS URL Contextroot가 있을 경우 Contextroot까지 포함한다. ex)http://localhost:8080/api/sdk/v2/umsReserveCancleSendApi.ums
RESERVE_SEQNO	예약발송테이블 SEQ번호	String	필수	UMS 예약발송요청 후 결과로 받은 예약발송시퀀스 번호.
TRANS_TYPE	전송구분	String	필수	전송구분값 (BATCH:배치발송, REAL:실시간발송)
~~SENDERID~~	~~발송시스템 구분코드~~	~~String~~	~~선택~~	~~발송시스템 구분코드~~
~~SENDGROUPCODE~~	~~발송시스템그룹 구분코드~~	~~String~~	~~선택~~	~~발송시스템그룹 구분코드~~

2.2. OUTPUT DATA

엔티티 클래스명	CancelResultVo.class	
설명	UMS 예약발송 취소요청 OUTPUT DATA	
HEADER		
항목	타입	설명
RESULTCODE	String	처리 결과코드 : 성공 : 0000 이외는 실패코드
RESULTMSG	String	처리결과 메세지
JSONDATA		
항목	타입	설명
RESERVE_SEQNO	String	취소 요청한 예약발송시퀀스 번호
TRANS_TYPE	String	전송구분값 (BATCH:배치발송, REAL:실시간발송)
CANCEL_CNT	String	취소 완료된 건 수
응답 예제		

```
{
    "RESULTMSG":"SUCCESS",
    "RESULTCODE":"0000",
    "JSONDATA":
    "{
        "RESERVE_SEQNO":"141",
        "TRANS_TYPE":"REAL",
        "CANCEL_CNT":"1"
      }"
}
```

3. UMS 발송취소요청

3.1. INPUT DATA

엔티티 클래스 명	kr.uracle.ums.sdk.vo.cancel.v2.CancelSendParamVo.class			
호출 메소드	new UmsPotalClient.cancelSendMsgV2()			
설명	UMS 발송취소요청 INPUT DATA. 사용방법 : 제공된 SDK를 이용하여 사용. 샘플예제(CancelRequestV2.java) 참고			
INPUT DATA				
항목	한글명	타입	구분	설명
umsApiUrl	호출 URL	String	필수	[공통필수]호출할 UMS URL Contextroot가 있을 경우 Contextroot까지 포함한다. ex)

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

				http://localhost:8080/api/sdk/v2/umsCancleSendApi.ums
PROCESS_SEQNO	UMS SEQ번호	String	필수	UMS 발송요청 후 결과로 받은 UMS발송시퀀스 번호.
TRANS_TYPE	전송구분	String	필수	전송구분값 (BATCH:배치발송, REAL:실시간발송)
~~SENDERID~~	~~발송시스템 구분코드~~	~~String~~	~~선택~~	~~발송시스템 구분코드~~
~~SENDGROUPCODE~~	~~발송시스템그룹 구분코드~~	~~String~~	~~선택~~	~~발송시스템그룹 구분코드~~

3.2. OUTPUT DATA

엔티티 클래스명	CancelResultVo.class	
설명	UMS 발송취소요청 OUTPUT DATA	
HEADER		
항목	타입	설명
RESULTCODE	String	처리 결과코드 : 성공 : 0000 이외는 실패코드
RESULTMSG	String	처리결과 메세지
JSONDATA(JSON STRING)		
항목	타입	설명
TRANS_TYPE	String	전송구분값 (BATCH:배치발송, REAL:실시간발송)
PROCESS_SEQNO	String	취소요청한 UMS발송시퀀스 번호.
응답 예제		

```
{
  "RESULTMSG":"SUCCESS",
  "RESULTCODE":"0000",
  "JSONDATA":
  "{
      "TRANS_TYPE":"REAL",
      "PROCESS_SEQNO":"708"
    }"
}
```

4. UMS 사용자 수신거부 등록 및 채널 추가 API

4.1. INPUT DATA

엔티티 클래스명	PreventSendParamVo.class		
설명	UMS 사용자 수신거부 등록 및 채널 추가INPUT DATA 사용방법 : 제공된 SDK를 이용하여 사용. 샘플예제(PreventRequest.java) 참고		
INPUT DATA			
항목	타입	필수	설명
umsApiUrl	String	Y	호출할 UMS URL Contextroot가 있을 경우 Contextroot까지 포함한다. ex) http://localhost:8080/api/sdk/v2/regPreventUser.ums
MEMBER_ID	String	Y	[저장소 DB, REDIS 공통] 수신자 아이디
APP_ID	String	Y	[저장소 DB, REDIS 공통] 앱아이디 (MEMBER_ID 입력 시 사용할 수 있는 구분값)
MOBILE_NUM	String	Y	[저장소 DB, REDIS 공통] 수신자 핸드폰번호
PREVENT_CHANNEL_JSON	JSONList	Y	[저장소 DB, REDIS 공통] 수신거부 채널 정보 (형식 : [“PUSH”, “SMS”]) 채널 종류 - 푸시 : PUSH, 알림톡 : KKOALT, 친구톡 : KKOFRT, 문자 : SMS, RCS : RCS, 네이버톡 : NAVERT
MEMBER_NAME	String	N	[저장소 DB, REDIS 공통] 수신자 이름
MOBILE_NUM_DIVISION	String	N	[저장소 REDIS 전용] 동일 휴대폰 번호를 사이트별 수신거부 처리 시 사용. (UMS.PREVENT.PHONENUM.DIVISION 값이 설정되어 있을 경우 MOBILE_NUM_DIVISION 값이 필수이다.)
UNION_ID	String	N	[저장소 REDIS 전용] 통합 아이디
AD_PREVENT	String	N	[저장소 REDIS 전용] 광고성 메시지 수신거부 여부 (수신거부 : "Y", 수신동의 :"N")
INFO_PREVENT	String	N	[저장소 REDIS 전용] 정보성 메시지 수신거부 여부 (수신거부 : "Y",

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

			수신동의 :"N")

1.1. OUTPUT DATA

엔티티 클래스명	PreventResultVo.class	
설명	UMS 수신거부 채널 전체 등록 OUTPUT DATA	
항목	타입	설명(예제)
RESULTCODE	String	처리 결과코드 : 성공 : 0000 이외는 실패코드
RESULTMSG	String	처리결과 메세지

2. UMS 사용자 수신거부 등록(덮어쓰기) API

2.1. INPUT DATA

엔티티 클래스명	PreventSendParamVo.class		
설명	UMS 사용자 수신거부 등록 및 채널 추가INPUT DATA 사용방법 : 제공된 SDK를 이용하여 사용. 샘플예제(PreventRequest.java) 참고		
INPUT DATA			
항목	타입	필수	설명
umsApiUrl	String	Y	호출할 UMS URL Contextroot가 있을 경우 Contextroot까지 포함한다. ex) http://localhost:8080/api/sdk/v2/ overWritePreventUser.ums
MEMBER_ID	String	Y	[저장소 DB, REDIS 공통] 수신자 아이디
APP_ID	String	Y	[저장소 DB, REDIS 공통] 앱아이디 (MEMBER_ID 입력 시 사용할 수 있는 구분값)
MOBILE_NUM	String	Y	[저장소 DB, REDIS 공통] 수신자 핸드폰번호
PREVENT_CHANNEL_JSON	JSONList	Y	[저장소 DB, REDIS 공통] 수신거부 채널 정보 (형식: ["PUSH", "SMS"]) 채널 종류 - 푸시 : PUSH, 알림톡 : KKOALT, 친구톡 : KKOFRT, 문자 : SMS, RCS : RCS, 네이버톡 : NAVERT
MEMBER_NAME	String	N	[저장소 DB, REDIS 공통] 수신자 이름
MOBILE_NUM_DIVISION	String	N	[저장소 REDIS 전용] 동일 휴대폰 번호를 사이트별 수신거부 처리 시 사용. (UMS.PREVENT.PHONENUM.DIVISION 값이 설정되어 있을 경우 MOBILE_NUM_DIVISION 값이 필수이다.)
UNION_ID	String	N	[저장소 REDIS 전용] 통합 아이디
AD_PREVENT	String	N	[저장소 REDIS 전용] 광고성 메시지 수신거부 여부 (수신거부 : "Y", 수신동의 :"N")
INFO_PREVENT	String	N	[저장소 REDIS 전용] 정보성 메시지 수신거부 여부 (수신거부 : "Y", 수신동의 :"N")

2.2. OUTPUT DATA

엔티티 클래스명	PreventResultVo.class	
설명	UMS 수신거부 채널 전체 등록 OUTPUT DATA	
항목	타입	설명(예제)
RESULTCODE	String	처리 결과코드 : 성공 : 0000 이외는 실패코드
RESULTMSG	String	처리결과 메세지

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

3. UMS 사용자 수신거부 삭제 API

3.1. INPUT DATA

엔티티 클래스명	- PreventSendParamVo.class		
설명	UMS 사용자 수신거부 삭제 INPUT DATA 사용방법 : 제공된 SDK를 이용하여 사용. 샘플예제(PreventRequest.java) 참고		
항목	타입	필수	설명
URL	String	Y	목적지 UMS URL
MEMBER_ID	String	Y	[저장소 DB, REDIS 공통] 수신자 아이디
APP_ID	String	Y	[저장소 DB, REDIS 공통] 앱아이디 (MEMBER_ID 입력 시 사용할 수 있는 구분값)
MOBILE_NUM	String	Y	[저장소 DB, REDIS 공통] 수신자 핸드폰번호
MOBILE_NUM_DIVISION	String	N	[저장소 REDIS 전용] 동일 휴대폰 번호를 사이트별 수신거부 처리 시 사용. (UMS.PREVENT.PHONENUM.DIVISION 값이 설정되어 있을 경우 MOBILE_NUM_DIVISION 값이 필수이다.)
UNION_ID	String	N	[저장소 REDIS 전용] 통합 아이디

3.2. OUTPUT DATA

엔티티 클래스명	PreventResultVo.class	
설명	UMS 수신거부 채널 전체 삭제 OUTPUT DATA	
항목	타입	결과예제
RESULTCODE	String	처리 결과코드 : 성공 : 0000 이외는 실패코드
RESULTMSG	String	처리결과 메세지

4. UMS 사용자 수신거부 채널 삭제 API

4.1. INPUT DATA

엔티티 클래스명	- PreventSendParamVo.class		
설명	UMS 사용자 수신거부 채널 삭제INPUT DATA 사용방법 : 제공된 SDK를 이용하여 사용. 샘플예제(PreventRequest.java) 참고		
항목	타입	필수	설명
URL	String	Y	목적지 UMS URL
MEMBER_ID	String	Y	[저장소 DB, REDIS 공통] 수신자 아이디
APP_ID	String	Y	[저장소 DB, REDIS 공통] 앱아이디 (MEMBER_ID 입력 시 사용할 수 있는 구분값)
MOBILE_NUM	String	Y	[저장소 DB, REDIS 공통] 수신자 핸드폰번호
MOBILE_NUM_DIVISION	String	N	[저장소 REDIS 전용] 동일 휴대폰 번호를 사이트 별 수신거부 처리 시 사용. (UMS.PREVENT.PHONENUM.DIVISION 값이 설정되어 있을 경우 MOBILE_NUM_DIVISION 값이 필수이다.)
UNION_ID	String	N	[저장소 REDIS 전용] 통합 아이디
PREVENT_CHANNEL_JSON	String	N	[저장소 DB, REDIS 공통] 수신거부 채널 정보 (형식: [“PUSH”, “SMS”]) 채널 종류 – 푸시 : PUSH, 알림톡 : KKOALT, 친구톡 : KKOFRT, 문자 : SMS, RCS : RCS, 네이버톡 : NAVERT
AD_PREVENT	String	N	[저장소 REDIS 전용] 광고성 메시지 수신거부 여부 (수신거부 : "Y", 수신동의 :”N")
INFO_PREVENT	String	N	[저장소 REDIS 전용] 정보성 메시지 수신거부 여부 (수신거부 : "Y", 수신동의 :”N")

4.2. OUTPUT DATA

엔티티 클래스명	PreventResultVo.class	
설명	UMS 수신거부 채널 삭제 OUTPUT DATA	
항목	타입	결과예제

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

RESULTCODE	String	처리 결과코드 : 성공 : 0000 이외는 실패코드
RESULTMSG	String	처리결과 메세지

5. UMS 분할발송 중지요청 API

5.1. INPUT DATA

엔티티 클래스 명	kr.uracle.ums.sdk.vo.pause.v2.PauseSendParamVo.class			
호출 메소드	UmsSplitSendPauseService().splitSendPauseJson()			
설명	UMS 분할발송 중지 요청 INPUT DATA 사용방법 : 제공된 SDK를 이용하여 사용. 샘플예제 참고			
INPUT DATA				
항목	한글명	타입	구분	설명
umsApiUrl	호출 URL	String	필수	[공통필수]호출할 UMS URL Contextroot가 있을 경우 Contextroot까지 포함한다. ex) http://localhost:8080/ api/sdk/v2/splitSendPauseApi.ums
PROCESS_SEQNO	UMS SEQ번호	String	필수	UMS 발송요청 후 결과로 받은 UMS발송시퀀스 번호.
TRANS_TYPE	전송구분	String	필수	전송구분값 (BATCH:배치발송, REAL:실시간발송)

1.1. OUTPUT DATA

클래스명	kr.uracle.ums.sdk.vo.pause.v2.PauseResultVo.class
설명	UMS분할발송 중지 요청 OUTPUT DATA

항목	타입	설명(예제)
RESULTCODE	String	처리 결과코드 : 성공 : 0000 이외는 실패코드
RESULTMSG	String	처리결과 메세지

2. UMS 분할발송 중지재개 요청 API

2.1. INPUT DATA

엔티티 클래스 명	kr.uracle.ums.sdk.vo.pause.v2.PauseSendParamVo.class			
호출 메소드	UmsSplitSendPauseService().splitSendResumePost()			
설명	UMS 분할발송 중지재개 요청 INPUT DATA 사용방법 : 제공된 SDK를 이용하여 사용. 샘플예제 참고			
INPUT DATA				
항목	한글명	타입	구분	설명
umsApiUrl	호출 URL	String	필수	[공통필수]호출할 UMS URL Contextroot가 있을 경우 Contextroot까지 포함한다. ex) http://localhost:8080/ api/sdk/v2/splitSendResumeApi.ums
PROCESS_SEQNO	UMS SEQ번호	String	필수	UMS 발송요청 후 결과로 받은 UMS발송시퀀스 번호.
TRANS_TYPE	전송구분	String	필수	전송구분값 (BATCH:배치발송, REAL:실시간발송)

2.2. OUTPUT DATA

클래스명	kr.uracle.ums.sdk.vo.pause.v2.PauseResultVo.class
설명	UMS분할발송 중지재개 요청 OUTPUT DATA

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

항목	타입	설명(예제)
RESULTCODE	String	처리 결과코드 : 성공 : 0000 이외는 실패코드
RESULTMSG	String	처리결과 메세지

3. UMS 분할발송 중지요청 목록 조회 API

3.1. INPUT DATA

엔티티 클래스 명	kr.uracle.ums.sdk.vo.pause.v2.PauseSendParamVo.class			
호출 메소드	UmsSplitSendPauseService().getSplitSendPauseListPost()			
설명	UMS 분할발송 중지 요청 목록조회 INPUT DATA 사용방법 : 제공된 SDK를 이용하여 사용. 샘플예제 참고			
INPUT DATA				
항목	한글명	타입	구분	설명
umsApiUrl	호출 URL	String	필수	[공통필수]호출할 UMS URL Contextroot가 있을 경우 Contextroot까지 포함한다. ex) http://localhost:8080/ api/sdk/v2/splitSendPauseListApi.ums
PROCESS_SEQNO	UMS SEQ번호	String	선택	UMS 발송요청 후 결과로 받은 UMS발송시퀀스 번호. (단, PROCSS_SEQNO 값을 전달하려면, TRANS_TYPE 값도 같이 전달되어야 한다.)
TRANS_TYPE	전송구분	String	선택	전송구분값 (BATCH:배치발송, REAL:실시간발송)

3.2. OUTPUT DATA

클래스명	kr.uracle.ums.sdk.vo.pause.v2.PauseResultVo.class	
설명	UMS분할발송 중지요청 목록조회OUTPUT DATA	
HEADER		
항목	타입	설명
RESULTCODE	String	처리 결과코드 : 성공 : 0000 이외는 실패코드
RESULTMSG	String	처리결과 메세지
JSONDATA(JSONLIST)		
항목	타입	설명
SEQNO	String	중지된 발송 시퀀스 번호
STATE	String	현재 중지 여부 상태 (중지 : “STOP”, 재개 : “RESUME”)
TRANTYPE	String	전송구분값 (BATCH:배치발송, REAL:실시간발송)
PAUSEDATE	String	중지 요청 시간(형식 : yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

응답 예제

```
{
  "RESULTMSG":"SUCCESS",
  "RESULTCODE":"0000",
  "JSONDATA":
  "[
    {
      "SEQNO":"705",
      "STATE":"STOP",
      "TRANTYPE":"REAL",
      "PAUSEDATE":"2023-07-31 11:24:14"
    }
  ]"
}
```


Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

4. UMS 분할발송 REDIS 정보 삭제 API

4.1. INPUT DATA

엔티티 클래스 명	kr.uracle.ums.sdk.vo.pause.v2.PauseSendParamVo.class			
호출 메소드	UmsSplitSendPauseService().delSplitSendPauseJson ()			
설명	UMS 분할발송 중지정보 삭제 요청 INPUT DATA 사용방법 : 제공된 SDK를 이용하여 사용. 샘플예제 참고			
INPUT DATA				
항목	한글명	타입	구분	설명
umsApiUrl	호출 URL	String	필수	[공통필수]호출할 UMS URL Contextroot가 있을 경우 Contextroot까지 포함한다. ex) http://localhost:8080/ api/sdk/v2/ splitSendPauseInfoDelApiJson.ums
PROCESS_SEQNO	UMS SEQ번호	String	필수	UMS 발송요청 후 결과로 받은 UMS발송시퀀스 번호.
TRANS_TYPE	전송구분	String	필수	전송구분값 (BATCH:배치발송, REAL:실시간발송)

4.2. OUTPUT DATA

클래스명	kr.uracle.ums.sdk.vo.pause.v2.PauseResultVo.class
설명	UMS분할발송 중지 요청 OUTPUT DATA

항목	타입	설명(예제)
RESULTCODE	String	처리 결과코드 : 성공 : 0000 이외는 실패코드
RESULTMSG	String	처리결과 메세지

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

5. UMS 채널별 피로도 등록 API

5.1. INPUT DATA

엔티티 클래스 명				
호출 메소드	UmsFatigueService().putChannelFtgJson()			
설명	UMS 채널별 피로도 등록(수정) INPUT DATA 사용방법 : 제공된 SDK를 이용하여 사용. 샘플예제(FatigueRequest().putChannelFtgRequest()) 참고			
INPUT DATA				
항목	한글명	타입	구분	설명
umsApi	호출 URL	String	필수	[공통필수]호출할 UMS URL ex) http://localhost:8080/ or http://211.241.199.250:8080/
FTG_MAP	등록할 채널별 피로도 정보(Map)	Map<String, Integer>	필수	채널정보와 등록할 피로도 값을 맵(Map)형식으로 구성 ex) {"PUSH":10, "KKOALT":20, "RCS":25} (채널정보 형식:"PUSH", "KKOALT", "KKOFRT", "RCS", "SMS")

5.2. OUTPUT DATA

클래스명	kr.uracle.ums.sdk.vo.fatigue.v2.FatigueResultVo.class	
설명	UMS 채널별 피로도 등록OUTPUT DATA	
HEADER		
항목	타입	설명
RESULTCODE	String	처리 결과코드 : 성공 : 0000 이외는 실패코드
RESULTMSG	String	처리결과 메세지

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

6. UMS 채널별 피로도 삭제 API

6.1. INPUT DATA

엔티티 클래스 명				
호출 메소드	UmsFatigueService().delChannelFtgJson ()			
설명	UMS 채널별 피로도 삭제INPUT DATA 사용방법 : 제공된 SDK를 이용하여 사용. 샘플예제(FatigueRequest().delChannelFtgRequest()) 참고			
INPUT DATA				
항목	한글명	타입	구분	설명
umsApi	호출 URL	String	필수	[공통필수]호출할 UMS URL ex) http://localhost:8080/ or http://211.241.199.250:8080/
CHNL_SET	채널정보 Set	Set<String>	필수	삭제할 채널 정보를 Set형식으로 구성 ex) ["PUSH", "KKOALT"] (채널정보 형식:"PUSH", "KKOALT", "KKOFRT", "RCS", "SMS")

6.2. OUTPUT DATA

클래스명	kr.uracle.ums.sdk.vo.fatigue.v2.FatigueResultVo.class	
설명	UMS 채널별 피로도 삭제 OUTPUT DATA	
HEADER		
항목	타입	설명
RESULTCODE	String	처리 결과코드 : 성공 : 0000 이외는 실패코드
RESULTMSG	String	처리결과 메세지

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

7. UMS 채널별 피로도 조회 API

7.1. INPUT DATA

엔티티 클래스 명				
호출 메소드	UmsFatigueService().listChannelFtgJson ()			
설명	UMS 채널별 피로도 조회 INPUT DATA 사용방법 : 제공된 SDK를 이용하여 사용. 샘플예제(FatigueRequest().listChannelFtgRequest ()) 참고			
INPUT DATA				
항목	한글명	타입	구분	설명
umsApi	호출 URL	String	필수	[공통필수]호출할 UMS URL ex) http://localhost:8080/ or http://211.241.199.250:8080/

7.2. OUTPUT DATA

클래스명	kr.uracle.ums.sdk.vo.fatigue.v2.FatigueResultVo.class	
설명	UMS 채널별 피로도 조회 OUTPUT DATA	
항목	타입	설명
RESULTCODE	String	처리 결과코드 : 성공 : 0000 이외는 실패코드
RESULTMSG	String	처리결과 메세지
CHNL_FTG_MAP	Map<String, Object>	채널별 피로도 조회 결과 맵(Map)
응답 예제		

```
{
    "FTG_CHANNEL":"{\"RCS\":2,\"KKOFRT\":2,\"SMS\":2,\"PUSH\":2}"
}
```


Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

8. UMS 피로도 화이트리스트 등록 API

8.1. INPUT DATA

엔티티 클래스 명	kr.uracle.ums.sdk.vo.fatigue.v2.FatigueInfoBean.class			
호출 메소드	UmsFatigueService().regFatigueWhtListJson()			
설명	UMS 피로도 화이트리스트 등록 INPUT DATA 사용방법 : 제공된 SDK를 이용하여 사용. 샘플예제(FatigueRequest().regFatigueWhtListRequest()) 참고			
INPUT DATA				
항목	한글명	타입	구분	설명
umsApi	호출 URL	String	필수	[공통필수]호출할 UMS URL ex) http://localhost:8080/ or http://211.241.199.250:8080/
FTG_UNIONID_WHT	통합아이디 Set	Set<String>	선택	피로도 화이트리스트에 등록하려는 통합아이디의 Set ex) ["user001", "user002"]
FTG_PHONE_WHT	핸드폰번호 Set	Set<String>	선택	피로도 화이트리스트에 등록하려는 핸드폰번호 Set ex) ["01012345678", "01011112222"]
FTG_PUSH_WHT	푸시아이디 Set	Set<String>	선택	피로도 화이트리스트에 등록하려는 푸시아이디(형식-앱아이디:회원아이디) Set ex)["com.push.tet:push001", "com.push.test:push002"]
(주의: FTG_UNIONID_WHT, FTG_PHONE_WHT, FTG_PUSH_WHT 세 값 중 적어도 하나는 파라미터로 꼭 있어야 함)				

8.2. OUTPUT DATA

클래스명	kr.uracle.ums.sdk.vo.fatigue.v2.FatigueResultVo.class	
설명	UMS 채널별 피로도 등록OUTPUT DATA	
항목	타입	설명
RESULTCODE	String	처리 결과코드 : 성공 : 0000 이외는 실패코드
RESULTMSG	String	처리결과 메세지

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

9. UMS 피로도 화이트리스트 삭제 API

9.1. INPUT DATA

엔티티 클래스 명	kr.uracle.ums.sdk.vo.fatigue.v2.FatigueInfoBean.class			
호출 메소드	UmsFatigueService().delFatigueWhtListJson()			
설명	UMS 피로도 화이트리스트 삭제 INPUT DATA 사용방법 : 제공된 SDK를 이용하여 사용. 샘플예제(FatigueRequest().delFatigueWhtListRequest ()) 참고			
INPUT DATA				
항목	한글명	타입	구분	설명
umsApi	호출 URL	String	필수	[공통필수]호출할 UMS URL ex) http://localhost:8080/ or http://211.241.199.250:8080/
FTG_UNIONID_WHT	통합아이디 Set	Set<String>	선택	피로도 화이트리스트에서 삭제하려는 통합아이디의 Set ex) ["user001", "user002"]
FTG_PHONE_WHT	핸드폰번호 Set	Set<String>	선택	피로도 화이트리스트에서 삭제하려는 핸드폰번호 Set ex) ["01012345678", "01011112222"]
FTG_PUSH_WHT	푸시아이디 Set	Set<String>	선택	피로도 화이트리스트에서 삭제하려는 푸시아이디(형식-앱아이디:회원아이디) Set ex)["com.push.tet:push001", "com.push.test:push002"]
(주의: FTG_UNIONID_WHT, FTG_PHONE_WHT, FTG_PUSH_WHT 세 값 중 적어도 하나는 파라미터로 꼭 있어야 함)				

9.2. OUTPUT DATA

클래스명	kr.uracle.ums.sdk.vo.fatigue.v2.FatigueResultVo.class	
설명	UMS 채널별 피로도 삭제OUTPUT DATA	
항목	타입	설명
RESULTCODE	String	처리 결과코드 : 성공 : 0000 이외는 실패코드
RESULTMSG	String	처리결과 메세지

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

10. UMS 피로도 화이트리스트 수정 API

10.1. INPUT DATA

엔티티 클래스 명				
호출 메소드	UmsFatigueService().uptFatigueWhtListRequest()			
설명	UMS 피로도 화이트리스트 수정 INPUT DATA 사용방법 : 제공된 SDK를 이용하여 사용. 샘플예제(FatigueRequest().uptFatigueWhtListRequest()) 참고			
INPUT DATA				
항목	한글명	타입	구분	설명
umsApi	호출 URL	String	필수	[공통필수]호출할 UMS URL ex) http://localhost:8080/ or http://211.241.199.250:8080/
KIND	수정할 피로도 화이트리스트 정보	ENUM_FTG_KIND	필수	수정할 피로도 화이트리스트의 종류 **ENUM_FTG_KIND** 종류 : ENUM_FTG_KIND.UNION(통합아이디), ENUM_FTG_KIND.PNUM(핸드폰번호), ENUM_FTG_KIND.PUSHID(푸시아이디) 주의: ENUM_FTG_KIND.ALL(전체) 값은 해당 API 파라미터로 사용 불가함.
OLD_INFO	수정 전 정보	String	필수	수정 전의 기존 정보 내용
NEW_INFO	수정 후 정보	String	필수	수정 후 정보 내용

10.2. OUTPUT DATA

클래스명	kr.uracle.ums.sdk.vo.fatigue.v2.FatigueResultVo.class	
설명	UMS 채널별 피로도 수정OUTPUT DATA	
항목	타입	설명
RESULTCODE	String	처리 결과코드 : 성공 : 0000 이외는 실패코드
RESULTMSG	String	처리결과 메세지

11. UMS 피로도 화이트리스트 조회 API

11.1. INPUT DATA

엔티티 클래스 명				
호출 메소드	UmsFatigueService().getFatigueWhtListJson()			
설명	UMS 피로도 화이트리스트 조회 INPUT DATA 사용방법 : 제공된 SDK를 이용하여 사용. 샘플예제(FatigueRequest().getFatigueWhtListRequest()) 참고			
INPUT DATA				
항목	한글명	타입	구분	설명
umsApi	호출 URL	String	필수	[공통필수]호출할 UMS URL ex) http://localhost:8080/ or http://211.241.199.250:8080/
KIND	조회할 피로도 화이트리스트 정보	ENUM_FTG_KIND	필수	조회할 피로도 화이트리스트의 종류 **ENUM_FTG_KIND** 종류 : ENUM_FTG_KIND.ALL(전체), ENUM_FTG_KIND.UNION(통합아이디), ENUM_FTG_KIND.PNUM(핸드폰번호), ENUM_FTG_KIND.PUSHID(푸시아이디)

11.2. OUTPUT DATA

클래스명	kr.uracle.ums.sdk.vo.fatigue.v2.FatigueResultVo.class	
설명	UMS 채널별 피로도 등록OUTPUT DATA	
항목	타입	설명

Copyright 2015 Uracle. All rights reserved

RESULTCODE	String	처리 결과코드 : 성공 : 0000 이외는 실패코드
RESULTMSG	String	처리결과 메세지
WHITE_LIST_MAP	Map<String, Object>	조회 요청한 KIND의 피로도 화이트리스트 조회 결과

응답 예제

```
{
        "FTG_PUSH_WHT":"[\"com.push.test:push007\"]",
        "FTG_UNIONID_WHT":"[\"user006\"]",
        "FTG_PHONE_WHT":"[\"01012345678\",\"01055556666\"]"
}
```


Copyright 2015 Uracle. All rights reserved