

Prantsuskeelse teksti sisestamine arvutiga

Prantsuse keeles on hulk tähti, mida eesti klaviatuuril pole. Järgnevalt ülevaade, kuidas neid oma tekstidesse sisestada. Tähtedele võib olla lisatud:

- ' akuut (l'accent aigu, acute accent),
- ` graavis (l'accent grave, grave accent),
- ^ tsirkumfleks („katus“, l'accent circonflexe, circumflex),
- `` täpid e treema (le tréma, diaeresis),
- , sedii (la cédille, cedilla)

1. Kasutage mõnda veebipõhist keskkonda teksti trükkimiseks. Hiljem saate teksti kopeerida vajalikku dokumenti või keskkonda. Näited: <http://french.typeit.org/>, <http://www.lexilogos.com/keyboard/french.htm>, <http://www.branah.com/french>, <https://translate.google.com/>

Type French accents *without a French keyboard*

B I U S s R Select all Undo Redo Clear all

ù û ü ÿ € ' “ ” « » - — Shift+click button for upper case. keyboard shortcuts help

Trois allumettes une à une allumées dans la nuit

☒ Use curly quotes and long dashes ? Font: Arial A⁺ A⁻

Tekst Pildid Dokumendid Veebisaidid

Tuvasta keel prantsuse eesti inglise

inglise vene eesti

Tõlge

0 / 5 000

Ajalugu

Français

^ & é " ' (- è _ ç à) = <X>

a z e r t y u i o p ^ \$

q s d f g h j k l m n ù *


< w x c v b n , ; : ! >

Ctrl + Alt Ctrl + Alt


Saada tagasisidet

2. Kasutage ekraaniklaviatuuri (On-Screen Keyboard).


Selleks valige alt paremalt sisestuskeeleks prantsuse keel, klõpsake keskel sinisel aknal ning trükkige sõna “ekraanikalviatuur”.



Kui teil ei ole all keelevalikut, siis lisage see (All keskel sinine akna ikoon - Keele ja klaviatuurisuvandite redigeerimine – Lisa keel – Otsige üles prantsuse keel – vali keelepakett – Installimine).



Kontrollige seadetest, kas ekraaniklaviatuur on sees.



3. Alt klahvi abil, sisestades sobiva numbrikombinatsiooni. Töötab ainult inglisekeelse klaviatuuriga.

ù Alt+0249	à Alt+0224	é Alt+0233	ô Alt+0244	ï Alt+0239
Û Alt+0217	À Alt+0192	É Alt+0201	Ô Alt+0212	Ï Alt+0207
û Alt+0251	â Alt+0226	è Alt+0232	œ Alt+0156	ç Alt+0231
Û Alt+0219	Â Alt+0194	È Alt+0200	Œ Alt+0140	Ç Alt+0199
		ë Alt+0235		
		Ê Alt+0203		

4. On programme (N: MS Word), kus saab sisestada sümboleid (*Lisa-Sümbol*).

