



Neos VR Onboarding Guide

Systemanforderungen:

- SteamVR kompatibles HMD mit Controllern
- Oculus Quest 1 bzw. 2 mit Link Kabel
- VR fähiger Gaming PC mit Windows 10 16 GB RAM, GTX 1070 oder besser
- Windows 10 64 Bit



Einrichtungsschritte:

1. App bei Steam herunterladen:
https://store.steampowered.com/app/740250/Neos_VR/
2. In den Eigenschaften in der Steam Bibliothek für Neos VR automatische Updates mit hoher Priorität einstellen (Neos VR wird beinahe täglich aktualisiert. Es wird immer der neueste Stand benötigt).



Neos VR Onboarding Guide

3. Neos VR starten und neuen User registrieren.



Die Registrierung erzeugt eine Email mit Bestätigungslink.

Alternativ Registrierung non-VR auch auf <https://account.neosvr.com/>.

4. Einsteiger Tutorial durcharbeiten

5. Standard-Avatar einstellen:

Hauptmenü Inventar->Neos Essentials->Avatars



Gewünschten Avatar einmal mit Trigger anklicken (Kackel färbt sich türkis) und dann das violette Herz auswählen (Kachel wird violett). Dieser Avatar wird dann in jeder Welt als Standar-Avatar für den Nutzer verwendet. Weitere Optionen zum Umgang

Neos VR Onboarding Guide

mit Avataren finden sich hier


Kontrollen

Symbol	Name	Benutzen
	Spawn Facette	Spawnt die ausgewählte Facette in Ihrem Benutzerbereich, sodass Sie sie in Ihr Dash-Menü einfügen können . Dies kann nicht über einen öffentlichen Ordner erfolgen. Der Artikel muss sich in Ihrem eigenen Inventar (oder in Neos Essentials) befinden.
	Avatar-Team	Rüstet den ausgewählten Avatar sofort aus und zerstört dabei Ihren alten Avatar
	Standard-Avatar festlegen / Standard-Startseite festlegen	Für einen Avatar ist dies Ihre Standardeinstellung. Für eine Welt ist es Ihr Cloud-Zuhause.
	Inventarbesitzer anzeigen	Zeigt die Bestände an, auf die Sie Zugriff haben.
	Link generieren	Erstellt einen Link zum ausgewählten Ordner. Siehe Öffentliche Ordner .
	Privatisieren	"Unshares" alles, was veröffentlicht wurde (Ordner, Standard-Avatare usw.)
	Item löschen	Zerstört das ausgewählte Element nach zweimaligem Drücken.
	Aktuellen Avatar hinzufügen	Speichert Ihren aktuell getragenen Avatar in dem Ordner, in dem Sie sich gerade befinden.
	Neue hinzufügen	Wenn ein Element gehalten wird, wird das Element im aktuellen Ordner gespeichert. Ohne ein gehaltenes Element wird ein neuer Ordner erstellt.

6. Optionen einstellen

Hauptmenü->Optionen

Insbesondere die Audio-Optionen (Lautstärken und Aufnahme und Ausgabegeräte auswählen). Der Screenshot enthält Vorschlagswerte.




7. Welcome to the Metaverse :-)

Neos VR Onboarding Guide

Oculus Quest (2) Nutzer:

Bitte auf jeden Fall für die Quest **Kopfhörer verwenden**, sonst hören sich andere Teilnehmer selbst, da das Quest Mikrofon den Sound aus den Quest Lautsprechern mit aufnimmt. Für eine optimale Performance sollte Oculus Link mit USB 3.0 Kabel verwendet werden. Virtual Desktop und Oculus Air Link sind nicht optimal.

Neos VR sollte am besten direkt in die Oculus Software als unbekannte Quelle eingebunden sein und Steam bzw. Steam VR sollten gar nicht gestartet sein.




Installationsverzeichnis:

...\Steam\steamapps\common\NeosVR\Neos.exe

Alternativ kann im NeosVR Launcher das Device "Oculus Rift" ausgewählt werden:

...\Steam\steamapps\common\NeosVR\NeosLauncher.exe

Neos VR Onboarding Guide



Für ein tieferes Verständnis:

1. Neos VR Homepage: <https://neos.com/>
2. Metaverse Training Center (MTC) besuchen (siehe oben)
3. Neos Wiki: <https://wiki.neos.com/>
4. YouTube Kanäle mit Tutorials
Neos VR: https://www.youtube.com/channel/UCxPXP8QPbuI5FyHL9_FGwQ
ProbablePrime: <https://www.youtube.com/channel/UCSibQ3U1NtNEA4QHIMZAZyA>
Turk: <https://www.youtube.com/channel/UC-MokbrJOx7VQcXFmyQmVJQ>