

Chatwork連携の設定

概要

「称賛」や「サーベイ」と「アップデートサーベイ」のリマインドを、ChatworkへDM通知することができます。

目次

- 1.Chatworkアカウントを準備する
- 2.ChatworkでOAuthクライアントを登録する
- 3.Chatwork連携を設定する

1.Chatworkアカウントを準備する

手順1: (任意)通知用のChatworkアカウントを用意する

HiManagerの通知用にChatworkアカウントを用意していただき、

以降の設定手順をそのアカウントで進めていくことで

HiManager用のアカウントからメッセージが投稿されるような設定になります。

この手順は任意ですが、設定者のChatworkアカウントで設定を進めていますと、そのアカウントとしてのメッセージが各Chatworkアカウントに投稿されてしまうので、普段のメッセージのやり取りにHiManagerの通知が混ざり込んでしまいます。

手順2: Chatworkのコンタクトを追加する

Chatwork連携の設定中に、HiManagerのアカウントとChatworkアカウントを紐付ける手順があります。このとき、HiManagerはChatwork連携を行っている方のコンタクト情報をもとにChatworkアカウントを取得します。

HiManagerアカウントと紐づけたいChatworkアカウントが自分のコンタクト一覧で管理されているか確認し、必要があれば以下のサポートページをご覧いただき、Chatworkアカウントを自分のコンタクトに追加してください。

コンタクトを追加する(Chatworkサポートページ)

2.ChatworkでOAuthクライアントを登録する

Chatworkの[OAuthクライアント登録画面](#)を開き、以下の情報を入力してOAuthクライアントを作成してください。


- ・クライアント名: HiManager
- ・クライアントタイプ: Confidential
- ・リダイレクト先URL: <https://app.peerly.jp/oauth2/chatwork/>
- ・スコープ
- ・永続的なAPIアクセスの許可
- ・自分のアカウントに紐づく情報の取得
- ・チャットルームに紐づくメッセージ・タスク・ファイル・概要・メンバー情報の操作/取得
- ・自分のコンタクト、及びコンタクト承認依頼情報の取得/操作

作成ボタンをクリックすると、ページの下側にクライアントIDとクライアントシークレットが表示されます。この2つをあとでHiManagerに登録するので、メモしておいてください。

クライアントID	[REDACTED]
クライアントシークレット	[REDACTED]

3.Chatwork連携を設定する

手順1: システム設定内「詳細」からチャットワークをクリックします



手順2: ChatworkのOAuthクライアントIDとクライアントシークレットをHiManagerに登録します

先ほどChatworkのOAuthクライアント登録画面でメモしたクライアントIDとクライアントシークレットを入力して「この内容で保存する」ボタンをクリックします。



手順3: HiManagerの連携を許可する


クライアントIDとクライアントシークレットをHiManagerに登録すると、そのままChatworkの画面に切り替わります。

HiManagerとの連携をすすめる場合は「許可する」ボタンをクリックします。

手順4: HiManagerの連携を許可する

クライアントIDとクライアントシークレットをHiManagerに登録すると、そのままChatworkの画面に切り替わります。

HiManagerとの連携をすすめる場合は「許可する」ボタンをクリックします。



このとき、前の手順で設定したクライアントIDが間違っている場合はChatworkのエラー画面が表示されます。

その場合はブラウザの戻るボタンでHiManagerの画面に戻り、正しいクライアントIDを入力してください。

手順5: 紐付けるチャンネルを選択します

前の手順でHiManagerの連携が許可されると、HiManagerの設定画面に戻ります。

そして、紐付けるChatworkのチャンネルを選択して連携を完了させます。

The screenshot shows the 'HiManager' interface for integrating with Chatwork. On the left, there's a sidebar with sections like 'バフォーマンス' (Performance), 'ホーム' (Home), '称賛' (Praise), 'あなたの目標' (Your Goals), 'あなたの1on1' (Your 1on1), 'あなたのフィードバック' (Your Feedback), 'あなたのアップデート' (Your Update), 'あなたの360°評価' (Your 360° Evaluation), 'あなたの評価' (Your Rating), 'エンゲージメント' (Engagement), 'サーベイ' (Survey), '設定' (Settings), 'チーム' (Team), and '詳細設定' (Advanced Settings). A central panel displays the integration configuration for Chatwork, including fields for '称賛送信先設定' (Praise Send Destination), 'サーベイ送信先設定' (Survey Send Destination), and 'アップデートサーベイ送信先設定' (Update Survey Send Destination). At the bottom right are '連携を解除' (Unlink) and '保存する' (Save) buttons.