


Fnialshell连接谷歌云

一、修改ssh配置文件并设置root密码

1.首先使用Google Cloud SSH登录VPS



2.切换到root账户

`sudo -i`

```
[unmaxmail@shell ~]$ sudo -i
[root@shell ~]#
```

3.编辑sshd配置文件

`vim /etc/ssh/sshd_config`

```
[unmaxmail@shell ~]$ sudo -i
[root@shell ~]# vim /etc/ssh/sshd_config
```

4.修改以下内容即可

按键盘【i】进入编辑, 按【Esc】退出编辑, 再输入 :wq 保存并退出

```
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

改成 yes

```
# To disable tunneled clear text passwords, change
#PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
PasswordAuthentication no
```

改成 yes

5.重启sshd服务

service sshd restart

```
[root@shell ~]# service sshd restart
```

6.为root账户设置密码

passwd

```
[unmaxmail@shell ~]$ sudo -i
[root@shell ~]# vim /etc/ssh/sshd_config
[root@shell ~]# passwd
```

输入密码

输入密码的时候不会显示出来, 所以直接输入密码, 然后回车, 再然后重复输入密码回车

```
[unmaxmail@shell ~]$ sudo -i
[root@shell ~]# vim /etc/ssh/sshd_config
[root@shell ~]# passwd
Changing password for user root.
New password:
```

确认密码 再输入一次

```
[unmaxmail@shell ~]$ sudo -i
[root@shell ~]# vim /etc/ssh/sshd_config
[root@shell ~]# passwd
Changing password for user root.
New password:
Retype new password:
```

设置成功

```
[unmaxmail@shell ~]$ sudo -i
[root@shell ~]# vim /etc/ssh/sshd_config
[root@shell ~]# passwd
Changing password for user root.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@shell ~]# █
```

设置成功

二、用shell工具登录谷歌云实例

1. 安装Finalshell连接工具

点击下载[Finalshell](#) 下载完成后直接安装就好。

其他的SSH工具也行，可以参考：[SSH客户端推荐 & SSH远程登录VPS云服务器教程](#)

2. 打开 Finalshell软件连接服务器

点击【SSH连接Linux】



连接管理器

SSH连接(Linux)

远程桌面连接(Windows)

80.251.215.170

35.201.230.152

22

root

80.251.215.170

29483

root

升级高级版

输入账户和密码

过滤 VM 实例					
姓名	地区	建议	使用者	内部 IP	外部 IP
☐ backup	us-west2-a			10.168.0.5 (nic0)	
☐ losangeles	us-west2-a			10.168.0.3 (nic0)	
☒ shell	asia-northeast1-b			10.146.0.5 (nic0)	35.200.20.73
☐ singapore	asia-southeast1-b			10.148.0.2 (nic0)	
☐ tokyo	asia-northeast1-b			10.146.0.3 (nic0)	

新建连接

SSH连接

终端

代理服务器

隧道

常规

名称: 35.200.20.73

主机: 35.200.20.73 端口: 22

备注:

认证

方法: 密码

用户名: root

密码: *****

私钥: 浏览...

私钥密码:


高级

☐ 智能加速 (加速海外服务器连接)


☒ 启用Exec Channel (若连接上就被断开,请关闭该项,比如跳板机)
关闭后无法监控服务器信息

确定 取消

双击 登录



点击【接受并保存】



连接成功