

#ABNF 1.0;
language zh-TW;
meta 'info:version' is 'H28.28.67';
meta 'info:skinName' is 'VWTexte_80.17.3';
meta 'info:format' is '1.0';
meta 'info:creator' is 'VW';
meta 'slotref:sdsid1' is 'AVDC.Audio.CD_DA.tracknumbers';
meta 'slotref:sdsid10' is 'Navigation.DestInput.Housenumber';
meta 'slotref:sdsid12' is 'Navigation.DestInput.PostalCodeList';
meta 'slotref:sdsid14' is 'Navigation.Memory.LastDestMemList';
meta 'slotref:sdsid15' is 'Navigation.POI.OneShotCategoryList';
meta 'slotref:sdsid16' is 'Navigation.Speech.CityList';
meta 'slotref:sdsid18' is 'Navigation.Speech.CountryList';
meta 'slotref:sdsid19' is 'Navigation.Speech.CrossingList';
meta 'slotref:sdsid2' is 'AVDC.Audio.CompressedAudio.Albums';
meta 'slotref:sdsid20' is 'Navigation.Speech.Oneshot.City';
meta 'slotref:sdsid22' is 'Navigation.Speech.Oneshot.HouseNumber';
meta 'slotref:sdsid24' is 'Navigation.Speech.Oneshot.Street';
meta 'slotref:sdsid25' is 'Navigation.Speech.StreetList';
meta 'slotref:sdsid26' is 'Navigation.Speech.StateList';
meta 'slotref:sdsid3' is 'AVDC.Audio.CompressedAudio.Artists';
meta 'slotref:sdsid30' is 'Phone.Callstacks.MixedCalls.mixedCalls';
meta 'slotref:sdsid31' is 'Phone.Callstacks.MissedCalls.missedCalls';
meta 'slotref:sdsid32' is 'Phone.Callstacks.AcceptedCalls.acceptedCalls';
meta 'slotref:sdsid33' is 'Phone.Callstacks.DialedCalls.dialedCalls';
meta 'slotref:sdsid35' is 'Phone.Contacts.selectedContactNumbers';
meta 'slotref:sdsid36' is 'Phone.Speech.getPhoneNumberSpeller';
meta 'slotref:sdsid4' is 'AVDC.Audio.CompressedAudio.Genres';
meta 'slotref:sdsid42' is 'Radio.FMStationListInfo_Command';
meta 'slotref:sdsid43' is 'Radio.getFrequencyAM_AUS';
meta 'slotref:sdsid44' is 'Radio.getFrequencyAM_EU_RdW';
meta 'slotref:sdsid45' is 'Radio.getFrequencyAM_JP';
meta 'slotref:sdsid46' is 'Radio.getFrequencyAM_NAR';
meta 'slotref:sdsid47' is 'Radio.getFrequencyFM_CHN';
meta 'slotref:sdsid48' is 'Radio.getFrequencyFM_EU_RdW';
meta 'slotref:sdsid49' is 'Radio.getFrequencyFM_JP';
meta 'slotref:sdsid5' is 'AVDC.Audio.CompressedAudio.Titles';
meta 'slotref:sdsid50' is 'Radio.getFrequencyFM_KOR';
meta 'slotref:sdsid51' is 'Radio.getFrequencyFM_NAR';
meta 'slotref:sdsid61' is 'Speech.Input.VoiceRecognitionResult';
meta 'slotref:sdsid71' is 'Navigation.Speech.AI1CP.Oneshot.City';
meta 'slotref:sdsid73' is 'Navigation.Speech.AI1CP.Oneshot.Street';
meta 'slotref:sdsid74' is 'Navigation.Speech.AI1CP.Oneshot.HouseNumber';

meta 'slotref:sdsid75' is 'Navigation.Speech.AI1CP.Contacts';
meta 'slotref:sdsid80' is 'Phone.Speech.ContactNames';
meta 'slotref:sdsid81' is 'Navigation.Speech.ContactNames';
public \$sdsid100=[(不|不是)] [我 (的意思是|是說)] [選擇|採用] \$<sdsid61>;
public \$sdsid101=[顯示|跳至] 下 [-] 頁|[繼續] (向前|往下) [翻頁|[翻] 一頁]|翻至下 [-] 頁;
public \$sdsid102=(不要|不是 [這樣]|不|否) [謝謝|[請] (取消|停止)];
public \$sdsid103=[顯示|跳至] (前|上) [-] 頁|(返回|倒退至|[翻 [回] 至] (前|上) [-] 頁|翻回 (前|上) [-] 頁);
public \$sdsid104=是的 [[請] 繼續]]正確|正確無誤|沒錯|對|是|就是這樣|"O K"!en-GB;
public \$sdsid105=[顯示|跳出|開啟] ([多] 媒體|Media!en-GB);
public \$sdsid106=選擇 (類似|相同) (曲目|歌曲|音軌)|\$sdsid110 (類似|相同) (曲目|歌曲|音軌);
private \$sdsid107=- {1}|二 {2}|三 {3}|四 {4}|五 {5}|六 {6}|七 {7}|八 {8};
private \$sdsid108=第 (- {1}|二 {2}|三 {3}|四 {4}|五 {5}|六 {6}|七 {7}|八 {8});
private \$sdsid109=\$sdsid107|\$sdsid108;
public \$sdsid11=是的 [[請] 繼續]]正確|正確無誤|沒錯|對|是|就是這樣|"O K"!en-GB;
private \$sdsid110=[開始] (播放|播送|放送)|聆聽|收聽|採用;
private \$sdsid111=[[多] 媒體|音樂|影片] (資料來源|裝置|設備);
private \$sdsid112=[外接式] "A U X"!en-GB [裝置];
private \$sdsid113=(Bluetooth!en-GB|"B T"!en-GB|藍牙) [音訊] [播放器|裝置];
private \$sdsid114="C D"!en-GB|磁碟片;
private \$sdsid115=\$sdsid114|"D V D"!en-GB;
private \$sdsid116=Jukebox!en-GB|點唱機|媒體庫|媒體櫃|[[多] 媒體] ("H D D"!en-GB|硬碟);
private \$sdsid117="S D"!en-GB [卡|Card!en-GB] ({0})- {1}|二 {2});
private \$sdsid118="U S B"!en-GB [隨身碟|裝置] ({0})- {1}|二 {2}|三 {3}|四 {4});
private \$sdsid119=(Wireless!en-GB Lan|"W Lan"|(Wi-Fi)!en-GB) [音訊] [播放器|裝置];
private \$sdsid120=曲目|歌曲|音軌;
public \$sdsid121=(選擇|選取|變更|輸入|\$sdsid110) [音樂] 專輯;
public \$sdsid122=(選擇|選取|變更|輸入|\$sdsid110) (表演者|藝人);
public \$sdsid123=(選擇|選取|變更|輸入|\$sdsid110) (類型|音樂曲風);
public \$sdsid124=[(不|不是)] [我 (的意思是|是說)] [選擇|採用] [序列|項目|編號|序列號]
\$sdsid109;
public \$sdsid125=[\$sdsid110] \$<sdsid2>;
public \$sdsid126=[\$sdsid110] \$<sdsid3>;
public \$sdsid127=[\$sdsid110] \$<sdsid4>;
public \$sdsid128=[\$sdsid110] \$<sdsid5>;
public \$sdsid129=(選擇|選取|設定|變更至|切換至|\$sdsid110) (\$sdsid111|磁碟 [分割區]|磁碟片);
public \$sdsid13=[([將我] 導航 (至|向)) \$<sdsid71> \$<sdsid73> \$<sdsid74>;
public \$sdsid130=[啟用|啟動|設定|接收|選取|選擇] [\$sdsid111] \$sdsid112|\$sdsid110 \$sdsid112;
public \$sdsid131=[啟用|啟動|設定|接收|選取|選擇] [\$sdsid111] \$sdsid113|\$sdsid110 \$sdsid113;
public \$sdsid132=[啟用|啟動|設定|接收|選取|選擇] [\$sdsid111] \$sdsid114|\$sdsid110 \$sdsid114;
public \$sdsid133=[啟用|啟動|設定|接收|選取|選擇] [\$sdsid111] \$sdsid115|\$sdsid110 \$sdsid115;
public \$sdsid134=[啟用|啟動|設定|接收|選取|選擇] [\$sdsid111] \$sdsid116|\$sdsid110 \$sdsid116;
public \$sdsid135=[\$sdsid110] [(序列|項目|編號|序列號|[[多] 媒體|音樂|影片] (資料來源|裝置|設

備))) \$sdsid107|\$sdsid108 [(序列|項目|編號|序列號)[[多] 媒體|音樂|影片] (資料來源|裝置|設備));
public \$sdsid136=[啟用|啟動|設定|接收|選取|選擇] [\$sdsid111] \$sdsid117|\$sdsid110 \$sdsid117;
public \$sdsid137=[啟用|啟動|設定|接收|選取|選擇] [\$sdsid111] \$sdsid118|\$sdsid110 \$sdsid118;
public \$sdsid138=[啟用|啟動|設定|接收|選取|選擇] [\$sdsid111] \$sdsid119|\$sdsid110 \$sdsid119;
public \$sdsid139=(選擇|選取|變更|輸入|\$sdsid110) (曲目|歌曲|音軌);
public \$sdsid140=[[\$sdsid110] (曲目|歌曲|音軌) [編號]] \$<sdsid1>;
public \$sdsid141=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] (專輯|音樂專輯)[[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) (專輯|音樂專輯);
public \$sdsid142=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] (表演者|藝人)[[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) (表演者|藝人);
public \$sdsid143=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] (類型|音樂曲風)[[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) (類型|音樂曲風);
public \$sdsid144=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] (曲目|音軌|歌曲)[[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) (曲目|音軌|歌曲)|修改|修正|更正;
public \$sdsid145=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] (聯絡人 [姓名]|姓名|名字)[[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) (聯絡人 [姓名]|姓名|名字);
public \$sdsid146=\$<sdsid81>;
public \$sdsid147=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] (聯絡人 [姓名]|姓名|名字)[[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) (聯絡人 [姓名]|姓名|名字)|修改|修正|更正;
public \$sdsid148=聯絡人導航|([將我] 導航|[我要] 開車) 至 [某一] 聯絡人 [地址|位置]|(啟動|開始|執行) (目的地指引|路線|路線指引|導航) 至聯絡人 [地址]|輸入 (聯絡人 [地址]) [做為目的地];
public \$sdsid149=([將我] 導航 (至|向)) \$<sdsid81>;
public \$sdsid150=([將我] 導航 (至|向)) \$GARBAGE;
public \$sdsid151=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] 地址[[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) 地址;
public \$sdsid152=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] (地點|城市)[[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) (地點|城市);
public \$sdsid153=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] (地點|城市)[[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) (地點|城市)|修改|修正|更正;
public \$sdsid155=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] 區域[[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) 區域;
public \$sdsid156=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] 國家[[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) 國家;
public \$sdsid157=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] 國家[[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) 國家|修改|修正|更正;
public \$sdsid158=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] 國家[[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) 國家|修改|修正|更正;
public \$sdsid159=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] (十字路口|交叉街道)[[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) (十字路口|交叉街道);
public \$sdsid160=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] (十字路口|交叉街道)[[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) (十字路口|交叉街道)|修改|修正|更正;
public \$sdsid161=新增目的地[[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] ([導航|中間] 目的地)[[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) ([導航|中間] 目的地);

public \$sdsid162=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] 門牌號碼|[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) 門牌號碼;

public \$sdsid165=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] 路名|[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) 路名;

public \$sdsid166=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] 路名|[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) 路名|修改|修正|更正;

public \$sdsid168=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] 郵遞區號|[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) 郵遞區號|修改|修正|更正;

public \$sdsid169=\$sdsid180 [(請不要|不 [要]) (啟動|開始|執行) [目的地指引|路線|路線指引|導航 [功能]]];

public \$sdsid170=[請] (啟動|開始|執行) (目的地指引|路線|路線指引|導航 [功能]);

public \$sdsid171=\$sdsid11 [[請] (啟動|開始|執行) (目的地指引|路線|路線指引|導航 [功能]);

public \$sdsid172=[顯示|跳至] (第一頁|頁碼一|清單開頭 [處])清單的開頭);

public \$sdsid173=[顯示|跳至] (最後一頁|清單結尾 [處])清單的結尾);

public \$sdsid174=[顯示|跳至] 下 [一] 頁|[繼續] (向前|往下) [翻頁|[翻] 一頁]|翻至下 [一] 頁;

public \$sdsid175=[顯示|跳至] (前|上) [一] 頁|(返回|倒退至|[翻 [回] 至) (前|上) [一] 頁|翻回 (前|上) [一] 頁;

public \$sdsid176=[顯示|跳出] [序列|項目|編號|序列號] (一 {1}|二 {2}|三 {3}|四 {4}|五 {5}|六 {6}|七 {7}|八 {8})|[顯示] (第 (一 {1}|二 {2}|三 {3}|四 {4}|五 {5}|六 {6}|七 {7}|八 {8}) 個 [序列|項目|編號|序列號]);

public \$sdsid178=\$sdsid11;

public \$sdsid179=[(不|不是)] [我 (的意思是|是說)] [選擇|採用] \$<sdsid61>;

public \$sdsid180=(不要|不是 [這樣]|不|否) [謝謝|[請] (取消|停止)];

private \$sdsid181=是的 [[請] 繼續]|正確|正確無誤|沒錯|對|是|就是這樣|"O K"!en-GB;

public \$sdsid182=\$sdsid194;

public \$sdsid183=(中斷|取消) [對話|動作|程序];

public \$sdsid184=新增目的地|[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] [上一個] ([導航|中間] 目的地)|[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) [上一個] ([導航|中間] 目的地);

public \$sdsid185=\$sdsid180 [(請不要|不 [要]) (啟動|開始|執行) [目的地指引|路線|路線指引|導航 [功能]]];

public \$sdsid186=\$sdsid180 [不 (停止|結束|停用|取消|刪除|關閉|中斷) [整個|目前的|正在執行的|當前的] (目的地指引|路線|路線指引|導航)];

public \$sdsid187=[請] (啟動|開始|執行) (目的地指引|路線|路線指引|導航 [功能]);

public \$sdsid188=[完全] (停止|結束|停用|取消|刪除|關閉|中斷) [整個|目前的|正在執行的|當前的] (目的地指引|路線|路線指引|導航)|將 [整個|目前的|正在執行的|當前的] (目的地指引|路線|路線指引|導航) 完全 (結束|停用|關閉|中斷);

public \$sdsid189=\$sdsid11 [[請] (啟動|開始|執行) (目的地指引|路線|路線指引|導航 [功能]);

public \$sdsid190=\$sdsid11 [[完全] (停止|結束|停用|取消|刪除|關閉|中斷) [整個|目前的|正在執行的|當前的] (目的地指引|路線|路線指引|導航)|將 [整個|目前的|正在執行的|當前的] (目的地指引|路線|路線指引|導航) 完全 (結束|停用|關閉|中斷)];

public \$sdsid191=\$sdsid195;

public \$sdsid192=(中斷|取消) [對話|動作|程序];

public \$sdsid193=\$sdsid180 [(請不要|不 [要]) (啟動|開始|執行) [目的地指引|路線|路線指引|導航

[功能]]];
private \$sdsid194=[請] (啟動|開始|執行) (目的地指引|路線|路線指引|導航 [功能]);
private \$sdsid195=[完全] (停止|結束|停用|取消|刪除|關閉|中斷) [整個|目前的|正在執行的|當前的] (目的地指引|路線|路線指引|導航)|將 [整個|目前的|正在執行的|當前的] (目的地指引|路線|路線指引|導航) 完全 (結束|停用|關閉|中斷);
public \$sdsid196=[刪除] [下一個] 中間目的地;
public \$sdsid197=\$sdsid11 [[請] (啟動|開始|執行) (目的地指引|路線|路線指引|導航 [功能]);
public \$sdsid198=[[要] 將此處|[要] 將此 [一] 目的地] ([加入] 做為|加入為) 中間目的地[[新增|加入] [此處|[此 [一]] 目的地] [做] 為中間目的地;
public \$sdsid199=\$sdsid180 [(請不要|不 [要]) (啟動|開始|執行) [[直線] 目的地指引|路線|路線指引|導航 [功能]]];
public \$sdsid200=\$sdsid180 [(不 [要] 將此處|不 [要] 將此 [一] 目的地] ([加入] 做為|加入為) 中間目的地|(不新增|不加入) [此處|[此 [一]] 目的地] [做] 為中間目的地[[此處|[此 [一]] 目的地] 不 [做] 為中間目的地];
public \$sdsid201=[[請] (啟動|開始|執行)] 直線 (目的地指引|路線|路線指引|導航 [功能]);
public \$sdsid202=\$sdsid11 [[[要] 將此處|[要] 將此 [一] 目的地] ([加入] 做為|加入為) 中間目的地[[新增|加入] [此處|[此 [一]] 目的地] [做] 為中間目的地];
public \$sdsid203=\$sdsid11 [[請] (啟動|開始|執行) [直線] (目的地指引|路線|路線指引|導航 [功能]]];
public \$sdsid204=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" (住家地址|[住家地址|返家|回家] (目的地指引|路線指引|導航));
public \$sdsid205=[顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報] 與 "之前的目的地" 相關的 (範例|指令|協助|命令);
public \$sdsid206=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" (聯絡人導航|(目的地指引|路線指引|導航) 至 (我的聯絡人|聯絡人 [地址]));
public \$sdsid207=[顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報] ((導航|"Navi"!en-GB|"Nav"!en-GB) (範例|指令|協助|命令)|所有 (導航指令|導航命令|"Navi"!en-GB 指令|"Navi"!en-GB 命令));
public \$sdsid210=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" ((路線資訊|[剩下的|剩餘 [的]] 行駛時間)|[預測的|預估 [的]] 抵達時間|(剩餘行駛里程|距離));
public \$sdsid211=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" ((開始|停止) (目的地指引|路線|路線指引|導航 [功能]));
public \$sdsid215=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" ((輸入地址|輸入目的地|輸入中間目的地|搜尋目的地|搜尋中間目的地|輸入導航目的地|搜尋導航目的地|輸入區域|輸入地點|輸入城市|輸入路名|輸入門牌號碼|輸入十字路口|輸入交叉街道)|新增目的地);
public \$sdsid216=住家地址|回家|返家|([將我] 導航|[我要] 開車) (至住家地址|返家|回家)|[啟動|開始|執行] (住家地址|返家|回家) 的 (目的地指引|路線|路線指引|導航 [功能]);
public \$sdsid217=\$<sdsid14>;
public \$sdsid218=新增目的地[[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] [上一個] ([導航|中間] 目的地)|[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) [上一個] ([導航|中間] 目的地)];
public \$sdsid219=新增目的地[[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] ([導航|中間] 目的地)|[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成|為) (新的|其他) ([導航|中間] 目的地)|修改|修正|更正];
public \$sdsid220=[顯示|跳出|開啟] (導航 [功能|系統]"Navi"!en-GB|"Nav"!en-GB);

public \$sdsid221=\$sdsid180 [(請不要|不 [要]) (啟動|開始|執行) [目的地指引|路線|路線指引|導航 [功能]]];
public \$sdsid222=[請] (啟動|開始|執行) (目的地指引|路線|路線指引|導航 [功能]);
public \$sdsid223=\$sdsid11 [[請] (啟動|開始|執行) (目的地指引|路線|路線指引|導航 [功能]);
public \$sdsid224=\$<sdsid16>;
public \$sdsid225=\$<sdsid18>;
public \$sdsid227=\$<sdsid19>;
public \$sdsid228=[選擇|採用] (下一個 [可用的]|最接近的) [門牌號碼];
public \$sdsid229=\$sdsid180 [請不要 (選擇|採用) (它|此門牌號碼)];
public \$sdsid230=[選擇] (無|沒有) 門牌號碼;
public \$sdsid231=\$sdsid181 [請 (選擇|採用) (它|此門牌號碼)];
public \$sdsid232=[選擇] (無|沒有) 門牌號碼[[輸入] 中心];
public \$sdsid233=\$<sdsid10>;
public \$sdsid245=[請] (啟動|開始|執行) (目的地指引|路線|路線指引|導航 [功能]);
public \$sdsid246=\$<sdsid26>;
public \$sdsid247=[輸入] 中心;
public \$sdsid248=\$<sdsid25>;
public \$sdsid249=\$<sdsid12>;
public \$sdsid255=\$<sdsid20> \$<sdsid24> \$<sdsid22>;
public \$sdsid258=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] (目的地|導航目的地|地址)[[重新] (變更|修改|修正|更正) (成為) (新的|其他) (目的地|導航目的地|地址)|修改|修正|更正];
public \$sdsid259=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] (特殊目的地|興趣點)("P O I")!en-GB|(Point of Interest)!en-GB)[[重新] (變更|修改|修正|更正) (成為) (新的|其他) (特殊目的地|興趣點)("P O I")!en-GB|(Point of Interest)!en-GB);
public \$sdsid260=[顯示|跳出] (下 [一] 頁|下 [一] 個 (目的地|導航目的地|特殊目的地|興趣點)("P O I")!en-GB|(Point of Interest)!en-GB))[[繼續] (向前|往下) [翻頁|翻一頁]|翻至下 [一] 頁;
public \$sdsid261=(位於 {0}|(在所在位置附近|在 [目前] 所在位置周圍|在目前 (位置周圍|汽車位置周圍)|在所在位置鄰近區域) {1}|(在目的地附近|在目的地周圍|在目的地鄰近區域) {2}|(在中間目的地附近|在中間目的地周圍|在中間目的地鄰近區域) {3}|(沿 [著] [目前] 路線) {4}) (搜尋|的) [下一個] [興趣點]("P O I")!en-GB|(Point of Interest)!en-GB|特殊目的地) [類別] \$<sdsid15>;
public \$sdsid262=[[在所在位置附近|在 [目前] 所在位置周圍|在目前 (位置周圍|汽車位置周圍)|在所在位置鄰近區域] 搜尋 [下一個] [(興趣點|"P O I")!en-GB|(Point of Interest)!en-GB|特殊目的地) [類別] \$<sdsid15>;
public \$sdsid263=[顯示|跳出] ((前|上) [一] 頁|(前一|上一|上) 個 (目的地|導航目的地|特殊目的地|興趣點)("P O I")!en-GB|(Point of Interest)!en-GB))[(返回|倒退至|翻 [回] 至) (前|上) [一] 頁|翻回 (前|上) [一] 頁];
public \$sdsid264=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [新的|其他] (特殊目的地|興趣點)("P O I")!en-GB|(Point of Interest)!en-GB)[[重新] (變更|修改|修正|更正) (成為) (新的|其他) (特殊目的地|興趣點)("P O I")!en-GB|(Point of Interest)!en-GB)|修改|修正|更正];
public \$sdsid271=\$sdsid180 [請不要取消 [目前的|正在執行的] (路線計算 [功能]|計算程序)];
public \$sdsid272=\$sdsid11 [請取消 [目前的|正在執行的] (路線計算 [功能]|計算程序)];
public \$sdsid273=\$sdsid180 [不 (停止|結束|停用|取消|刪除|關閉|中斷) [整個|目前的|正在執行的|當前的] [靜音模式] (目的地指引|路線|路線指引|導航)];

public \$sdsid274=\$sdsid11 [[完全] (停止|結束|停用|取消|刪除|關閉|中斷) [整個|目前的|正在執行的|當前的] [靜音模式] (目的地指引|路線|路線指引|導航)|將 [整個|目前的|正在執行的|當前的] [靜音模式] (目的地指引|路線|路線指引|導航) 完全 (結束|停用|關閉|中斷)];

public \$sdsid275=\$sdsid180 [不 (停止|結束|停用|取消|刪除|關閉|中斷) [目前的] (航點模式|航點導航 [功能])];

public \$sdsid276=\$sdsid11 [[請] (停止|結束|停用|取消|刪除|關閉|中斷) [目前的] (航點模式|航點導航 [功能])];

public \$sdsid277=[朗讀|播報|輸出|聆聽|聽取] 路線資訊;

public \$sdsid278=[朗讀|播報|輸出] [[中間] 目的地的] (剩餘行駛里程|距離)|還有多遠;

public \$sdsid279=[朗讀|播報|輸出] [預測的|預估 [的]] 抵達時間|將於何時抵達;

public \$sdsid280=[朗讀|播報|輸出] [剩下的|剩餘 [的]] 行駛時間|還要行駛多久;

public \$sdsid281=[撥打|撥] [聯絡人 [姓名|名字]] \$<sdsid32>;

public \$sdsid282=[撥打|撥] [聯絡人 [姓名|名字]] \$<sdsid33>;

public \$sdsid283=[撥打|撥] [聯絡人 [姓名|名字]] \$<sdsid31>;

public \$sdsid284=[撥打|撥] [聯絡人 [姓名|名字]] \$<sdsid30>;

public \$sdsid285=(不|不是) [我 (的意思是|是說)] [選擇|採用|撥打|撥] \$<sdsid61>;

public \$sdsid286=是的 [[請] 繼續]]正確|正確無誤|沒錯|對|是|就是這樣|"O K"!en-GB;

public \$sdsid287=[撥打|撥] (緊急呼叫|("e Call")!en-GB|"S O S"!en-GB|緊急求救) [號碼];

public \$sdsid288=[撥打|撥] (資訊呼叫服務|電話客服中心|資訊服務中心|"Call center"!en-GB|"Info Center"!en-GB) [[的] [電話] 號碼];

public \$sdsid289=[撥打|撥] [號碼|電話號碼] \$<sdsid36>;

public \$sdsid290=[撥打|撥] (道路救援 [服務]|Service!en-GB) [號碼];

public \$sdsid291=[撥打|撥] (Mailbox!en-GB|語音信箱|語音留言 [信箱]|來電答覆) [號碼];

public \$sdsid292=((不要|不是 [這樣]|不|否) [謝謝|[[請] (取消|停止)]) (請不要撥 [打] (這個|此) (號碼|電話號碼)|請不要撥號);

public \$sdsid293=[重新] (輸入|搜尋|選擇|選取) [其他] (聯絡人 [姓名]|姓名|名字)|[重新] (變更|修改|修正|更正) (成|為) (其他) (聯絡人 [姓名]|姓名|名字)|修改|修正|更正;

public \$sdsid294=(是的 [[請] 繼續]]正確|正確無誤|沒錯|對|是|就是這樣|"O K"!en-GB) (請撥 [打] (這個|此) (號碼|電話號碼)|請撥號);

public \$sdsid295=[撥打|撥|採用|接通|輸入|選擇] [聯絡人 [姓名|名字]] \$<sdsid80> ({-1}\$sdsid338);

public \$sdsid296=\$sdsid343 ({10}|一 {11}|二 {12}|三 {13}|四 {14}|五 {15})\$sdsid339 ({20}|一 {21}|二 {22}|三 {23}|四 {24}|五 {25})\$sdsid344 ({30}|一 {31}|二 {32}|三 {33}|四 {34}|五 {35})\$sdsid341 ({40}|一 {41}|二 {42}|三 {43}|四 {44}|五 {45})\$sdsid342 ({50}|一 {51}|二 {52}|三 {53}|四 {54}|五 {55})\$sdsid340 ({60}|一 {61}|二 {62}|三 {63}|四 {64}|五 {65});

public \$sdsid297=[不] [我 (的意思是|是說)] [選擇|採用|撥打|撥] \$<sdsid61> ({-1})\$sdsid296);

public \$sdsid298=(是的 [[請] 繼續]]正確|正確無誤|沒錯|對|是|就是這樣|"O K"!en-GB) [[請] 撥打|撥] ({-1})\$sdsid296);

public \$sdsid299=(不|不是) [我 (的意思是|是說)] [選擇|採用|撥打|撥] \$sdsid296;

public \$sdsid300=[撥打|撥|採用|接通|輸入|選擇] [號碼|電話號碼] \$<sdsid35>;

public \$sdsid301=修正 [[上一個] 輸入的] [電話] 號碼|修改|更正|(修正|刪除|變更) ((上一組|上一筆) ([數字|輸入] 資料)|上一組數字);

public \$sdsid302=刪除 [[整組|整個] ([電話] 號碼)|全部]|全部刪除|(重新|從頭) 開始 [輸入]|重新輸

入 [[電話] 號碼];
public \$sdsid303=撥打|撥;
public \$sdsid304=\$<sdsid36>;
public \$sdsid305=(不|不是) [我 (的意思是|是說)] [選擇|採用] \$<sdsid36>;
public \$sdsid306=(重覆|重新|重覆|再次) (朗讀|輸出|播報) [整組|整個|完整] [電話] 號碼;
public \$sdsid307=[顯示|跳出|開啟] ((已接|已接聽的) (通話|手機通話|電話號碼|號碼)|已接來電);
public \$sdsid308=[顯示|跳出|開啟] (([上次|之前] 撥出的|最近的) (通話|手機通話|電話號碼|號碼)|已撥號碼);
public \$sdsid309=[顯示|跳出|開啟] (未接來電|(未接|漏接) (通話|手機通話|電話號碼|號碼));
public \$sdsid310=[顯示|跳出|開啟] (通話紀錄|通話清單|所有 (通話|手機通話|電話號碼|號碼));
public \$sdsid311=(撥打|撥) [新的|其他] (聯絡人 [姓名]|姓名|名字);
public \$sdsid312=(撥打|撥) [聯絡人 [姓名|名字]] \$<sdsid80> ({-1})\$sdsid338);
public \$sdsid313=(撥打|撥) \$GARBAGE;
public \$sdsid314=(撥打|撥|輸入) [新|其他] (號碼|電話號碼);
public \$sdsid315=[顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報] ((電話|"Phone"!en-GB) (範例|指令|協助|命令)|所有 (電話指令|電話命令|"Phone"!en-GB 指令|"Phone"!en-GB 命令));
public \$sdsid316=[顯示|跳出|開啟] (電話|Phone!en-GB) [功能];
public \$sdsid317=(朗讀|輸出|播報) [我的 (其他|新|未讀)](其他|新的|未讀的|我的)) ("S M S"!en-GB [[文字] 訊息]|簡訊);
public \$sdsid318=重撥|(撥打|撥) (上一個|最後一個) [撥出的] (電話號碼|號碼)|(重新|再次) (撥打|撥) [上次撥出的] (電話號碼|號碼);
public \$sdsid319=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" (通話紀錄|未接來電|已接來電|已撥號碼|(所有|已接|已接聽的|[上次|之前] 撥出的|最近的|未接|漏接) (通話|手機通話|電話號碼|號碼));
public \$sdsid320=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" (撥 [打]|撥電話給) 聯絡人;
public \$sdsid321=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" ([撥打|撥] (緊急呼叫|("e Call"!en-GB)"S O S"!en-GB|緊急求救));
public \$sdsid322=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" (([撥打|撥] 資訊呼叫服務|電話客服中心|資訊服務中心|"Call center"!en-GB|"Info Center"!en-GB));
public \$sdsid323=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" ((輸入電話號碼|輸入號碼)|(撥打|撥) (電話號碼|號碼)|撥號);
public \$sdsid324=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" ([撥打|撥] (道路救援 [服務]|Service!en-GB));
public \$sdsid325=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" ((Mailbox!en-GB|語音信箱|語音留言 [信箱]|來電答覆) [號碼]);
public \$sdsid326=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" ((朗讀|輸出|播報) ("S M S"!en-GB [文字] 訊息|簡訊));
public \$sdsid327=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" (重撥|(上 [-] (次|個)) 撥打的 (電話號碼|號碼));
public \$sdsid328=[顯示|跳至] (第一頁|頁碼一|清單開頭 [處]|清單的開頭);
public \$sdsid329=[顯示|跳至] (最後一頁|清單結尾 [處]|清單的結尾);

public \$sdsid330=[顯示|跳出] [序列|項目|編號|序列號] (一 {1}|二 {2}|三 {3}|四 {4}|五 {5}|六 {6}|七 {7}|八 {8})[顯示] (第 (一 {1}|二 {2}|三 {3}|四 {4}|五 {5}|六 {6}|七 {7}|八 {8}) 個 [序列|項目|編號|序列號]);

public \$sdsid331=[顯示|跳出] (序列|項目|編號|序列號) (一 {1}|(二 {2})|三 {3})|四 {4}|五 {5}|六 {6}|七 {7}|八 {8})[顯示] (第 (一 {1}|二 {2}|三 {3}|四 {4}|五 {5}|六 {6}|七 {7}|八 {8}) 個 (序列|項目|編號|序列號));

public \$sdsid332=[(不|不是)] [我 (的意思是|是說)] [選擇|採用] ([序列|項目|編號|序列號] (一 {1}|(二 {2})|三 {3})|四 {4}|五 {5}|六 {6}|七 {7}|八 {8})|第 (一 {1}|二 {2}|三 {3}|四 {4}|五 {5}|六 {6}|七 {7}|八 {8}) 個 [序列|項目|編號|序列號]);

public \$sdsid333=[顯示|跳至] 下 [一] 頁|[繼續] (向前|往下) [翻頁|[翻] 一頁]|翻至下 [一] 頁;

public \$sdsid334=[(不要|不是 這樣)|不|否] [謝謝|[請] (取消|停止)];

public \$sdsid335=[顯示|跳至] (前|上) [一] 頁|[返回|倒退至|[翻 [回] 至] (前|上) [一] 頁]|翻回 (前|上) [一] 頁;

public \$sdsid336=[顯示|跳至] 下一 (則|個|篇) ["S M S"!en-GB [[文字] 訊息]|簡訊];

public \$sdsid337=[(重覆|[重新]重覆|再次) (朗讀|輸出|播報)] ["S M S"!en-GB [[文字] 訊息]|簡訊];

private \$sdsid338=\$sdsid343 {1}|\$sdsid339 {2}|\$sdsid344 {3}|\$sdsid341 {4}|\$sdsid342 {5}|\$sdsid340 {6};

private \$sdsid339=辦公 [室]|商務|公務|公司|工作;

private \$sdsid340=傳真 [機]|"Fax"!en-GB;

private \$sdsid341=\$sdsid340 \$sdsid339;

private \$sdsid342=\$sdsid340 \$sdsid344;

private \$sdsid343=行動電話|手機|智慧 [型] 手機|Handy!en-GB|Smartphone!en-GB;

private \$sdsid344=私人|住家;

public \$sdsid345=[(切換|選擇|選取|設定|調整|更改|變更) [收音機|廣播] 波段];

public \$sdsid346=[選擇|接收|設定|開啟|切換至|調至|變更至] ([廣播|收音機] 波段 ("A M"!en-GB|"M W"!en-GB)|中波(("A M"!en-GB|"M W"!en-GB|中波) [廣播|收音機] 波段);

public \$sdsid347=[選擇|接收|設定|開啟|切換至] (("D A B"!en-GB|"Dab"!en-GB) [收音機波段|廣播 [波段]|波段]|數位廣播 [波段]);

public \$sdsid348=[選擇|接收|設定|開啟|切換至|調至|變更至] ([廣播|收音機] 波段 ("A M"!en-GB|"M W"!en-GB)|中波(("A M"!en-GB|"M W"!en-GB|中波) [廣播|收音機] 波段);

public \$sdsid350=[選擇|接收|設定|開啟|切換至|調至|變更至] ([廣播|收音機] 波段 ("F M"!en-GB|"U K W"!en-GB)|("F M"!en-GB|"U K W"!en-GB) [廣播|收音機] 波段);

public \$sdsid352=[選擇|接收|設定|開啟|切換至|調至|變更至] ([廣播|收音機] 波段 ("F M"!en-GB|"U K W"!en-GB)|("F M"!en-GB|"U K W"!en-GB) [廣播|收音機] 波段);

public \$sdsid353=[選擇|接收|設定|開啟|切換至] ((Sirius ["X M"!en-GB] ["Radio"!en-GB]) [收音機波段|廣播 [波段]|波段]|衛星廣播 [波段]);

public \$sdsid354=[顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供] 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" (((選擇|選取) [廣播|收音機] 波段|切換 ["F M"!en-GB|"U K W"!en-GB|"A M"!en-GB|"M W"!en-GB|中波|"D A B"!en-GB|"Dab"!en-GB] [廣播] 波段)|數位廣播波段);

public \$sdsid356=[顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供] 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" ((選擇|選取) [廣播|收音機] 頻率);

public \$sdsid358=[顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報] ((收音機|[廣播] 電台 [Radio!en-GB|Tuner!en-GB] [相關] (範例|指令|的協助|命令))[所有] (收音機指令|選台指令|收音機

```

命令|選台命令));
public $sdsid359=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":"
((選擇|選取) [廣播|收音機] (電台|頻道));
public $sdsid361=[聆聽|聽取|收聽|設定|開啟] (收音機|[廣播] 電台|Radio!en-GB|Tuner!en-GB)
[音訊來源|資料來源];
public $sdsid362=[重新] (輸入|搜尋|設定|選擇|選取) [新的|其他] ["F M"!en-GB|"U K W"!en-GB|"A
M"!en-GB|"M W"!en-GB|中波|"D A B"!en-GB|"Dab"!en-GB|數位廣播|"Sirius"!en-GB ["X
M"!en-GB]] [廣播|收音機] (電台|頻道)[[重新] (變更|[修] 改|修正|更正) (成為) (新的|其他) ["F
M"!en-GB|"U K W"!en-GB|"A M"!en-GB|"M W"!en-GB|中波|"D A B"!en-GB|"Dab"!en-GB|數位廣
播|"Sirius"!en-GB ["X M"!en-GB]] [廣播|收音機] (電台|頻道)|修改|修正|更正;
public $sdsid363=[顯示|跳至] (第一頁|頁碼一|清單開頭 [處]|清單的開頭);
public $sdsid364=[顯示|跳至] (最後一頁|清單結尾 [處]|清單的結尾);
public $sdsid365=[顯示|跳至] 下 [一] 頁|[繼續] (向前|往下) [翻頁|[翻] 一頁]|翻至下 [一] 頁;
public $sdsid366=(不要|不是 [這樣]|不|否) [謝謝|[請] (取消|停止)];
public $sdsid367=[顯示|跳至] (前|上) [一] 頁|(返回|倒退至|翻 [回] 至) (前|上) [一] 頁|翻回 (前|上)
[一] 頁;
public $sdsid368=[(不|不是)] [我 (的意思是|是說)] [選擇|採用] $<sdsid61>;
public $sdsid369=[(不|不是)] [我 (的意思是|是說)] [選擇|採用] ([序列|項目|編號|序列號] (一 {1}|(
二) {2}|三 {3}|四 {4}|五 {5}|六 {6}|七 {7}|八 {8})|第 (一 {1}|二 {2}|三 {3}|四 {4}|五 {5}|六 {6}|七 {7}|八
{8}) [個 [序列|項目|編號|序列號]]);
public $sdsid37=[(將我] 導航 (至|向)) $<sdsid75>;
public $sdsid370=是的 [[請] 繼續]|正確|正確無誤|沒錯|對|是|就是這樣|"O K"!en-GB;
public $sdsid371=(選擇|選取|輸入|搜尋|設定|更改|變更) ("F M"!en-GB|"U K W"!en-GB|"A
M"!en-GB|"M W"!en-GB|中波] [廣播] 頻率|收音機 ["F M"!en-GB|"U K W"!en-GB|"A M"!en-GB|"M
W"!en-GB|中波] 頻率);
public $sdsid372=[選擇|接收|設定|切換至|調至] ["A M"!en-GB|"M W"!en-GB|中波] [廣播] 頻率
$<sdsid43> ["A M"!en-GB|"K H Z"!en-GB|千赫];
public $sdsid373=[選擇|接收|設定|切換至|調至] ["A M"!en-GB|"M W"!en-GB|中波] [廣播] 頻率
$<sdsid44> ["A M"!en-GB|"K H Z"!en-GB|千赫];
public $sdsid378=[選擇|接收|設定|切換至|調至] ["A M"!en-GB|"M W"!en-GB|中波] [廣播] 頻率
$<sdsid45> ["A M"!en-GB|"K H Z"!en-GB|千赫];
public $sdsid379=[選擇|接收|設定|切換至|調至] ["A M"!en-GB|"M W"!en-GB|中波] [廣播] 頻率
$<sdsid46> ["A M"!en-GB|"K H Z"!en-GB|千赫];
public $sdsid38=[(將我] 導航 (至|向)) $GARBAGE;
public $sdsid380=[選擇|接收|設定|切換至|調至] ["A M"!en-GB|"M W"!en-GB|中波] [[廣播] 頻率]
$<sdsid43> ["A M"!en-GB|"K H Z"!en-GB|千赫];
public $sdsid381=[選擇|接收|設定|切換至|調至] ["A M"!en-GB|"M W"!en-GB|中波] [[廣播] 頻率]
$<sdsid44> ["A M"!en-GB|"K H Z"!en-GB|千赫];
public $sdsid386=[選擇|接收|設定|切換至|調至] ["A M"!en-GB|"M W"!en-GB|中波] [[廣播] 頻率]
$<sdsid45> ["A M"!en-GB|"K H Z"!en-GB|千赫];
public $sdsid387=[選擇|接收|設定|切換至|調至] ["A M"!en-GB|"M W"!en-GB|中波] [[廣播] 頻率]
$<sdsid46> ["A M"!en-GB|"K H Z"!en-GB|千赫];
public $sdsid388=[選擇|接收|設定|切換至|調至] ["F M"!en-GB|"U K W"!en-GB] [[廣播] 頻率]

```

\$<sdsid47> ["F M"!en-GB|"Megahertz"!en-GB|兆赫];
public \$sdsid389=[選擇|接收|設定|切換至|調至] ["F M"!en-GB|"U K W"!en-GB] [[廣播] 頻率]
\$<sdsid48> ["F M"!en-GB|"Megahertz"!en-GB|兆赫];
public \$sdsid395=[選擇|接收|設定|切換至|調至] ["F M"!en-GB|"U K W"!en-GB] [[廣播] 頻率]
\$<sdsid49> ["F M"!en-GB|"Megahertz"!en-GB|兆赫];
public \$sdsid396=[選擇|接收|設定|切換至|調至] ["F M"!en-GB|"U K W"!en-GB] [[廣播] 頻率]
\$<sdsid50> ["F M"!en-GB|"Megahertz"!en-GB|兆赫];
public \$sdsid397=[選擇|接收|設定|切換至|調至] ["F M"!en-GB|"U K W"!en-GB] [[廣播] 頻率]
\$<sdsid51> ["F M"!en-GB|"Megahertz"!en-GB|兆赫];
public \$sdsid398=[選擇|接收|設定|切換至|調至] ["F M"!en-GB|"U K W"!en-GB] [廣播] 頻率
\$<sdsid47> ["F M"!en-GB|"Megahertz"!en-GB|兆赫];
public \$sdsid399=[選擇|接收|設定|切換至|調至] ["F M"!en-GB|"U K W"!en-GB] [廣播] 頻率
\$<sdsid48> ["F M"!en-GB|"Megahertz"!en-GB|兆赫];
public \$sdsid405=[選擇|接收|設定|切換至|調至] ["F M"!en-GB|"U K W"!en-GB] [廣播] 頻率
\$<sdsid49> ["F M"!en-GB|"Megahertz"!en-GB|兆赫];
public \$sdsid406=[選擇|接收|設定|切換至|調至] ["F M"!en-GB|"U K W"!en-GB] [廣播] 頻率
\$<sdsid50> ["F M"!en-GB|"Megahertz"!en-GB|兆赫];
public \$sdsid407=[選擇|接收|設定|切換至|調至] ["F M"!en-GB|"U K W"!en-GB] [廣播] 頻率
\$<sdsid51> ["F M"!en-GB|"Megahertz"!en-GB|兆赫];
public \$sdsid408=(選擇|選取|輸入|搜尋|設定|更改|變更) ["F M"!en-GB|"U K W"!en-GB|"A
M"!en-GB|"M W"!en-GB|中波|"D A B"!en-GB|"Dab"!en-GB|數位] ([廣播] 頻道|[廣播] 電台);
public \$sdsid411=[選擇|接收|設定|開啟|切換至|調至|變更至] ["F M"!en-GB|"U K W"!en-GB] [電台
|廣播電台|頻道|廣播頻道] \$<sdsid42>;
public \$sdsid413=[選擇|接收|設定|開啟|切換至|調至|變更至] ["F M"!en-GB|"U K W"!en-GB] (電
台|廣播電台|[廣播] 頻道) \$<sdsid42>;
public \$sdsid416=(顯示|跳出|開啟) (收音機|[廣播] 電台|Radio!en-GB|Tuner!en-GB);
public \$sdsid53=取消|(取消|結束|停止|停用) (語音操作|"S D S"!en-GB|語音對話|語音對話系統|
語音輸入|語音辨識|輸入功能|對話);
public \$sdsid54=(返回|回到) [上一步]|修正|更正|重新輸入|再次輸入;
public \$sdsid55=協助|可說的詞彙|[朗讀|輸出|播報] [有效的|可用的|其他的] (範例|語音指令|語音
命令|指令|命令|選項);
public \$sdsid56=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" (基
本功能|語音操作|"S D S"!en-GB|語音對話|語音對話系統|語音輸入|語音辨識|語音對話功能|語音
輸入功能)|(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報) [所有] (基本功能|語音操作指令|"S D S"!en-GB 指令|
語音對話指令|語音輸入指令|語音操作命令|"S D S"!en-GB 命令|語音對話命令|語音輸入命令);
public \$sdsid57=(重新|再次) 啟動 (語音操作|"S D S"!en-GB|語音對話|語音對話系統|語音輸入|
語音辨識|輸入功能|對話)|(重新|再次) 啟動 (主功能表|主畫面)|[顯示|跳出|開啟] (主功能表|主畫
面);
public \$sdsid58=[顯示|跳出|開啟] (汽車|Car!en-GB) [功能表|設定];
public \$sdsid59=[顯示|跳出|開啟] (空調 [設備|裝置]|空調控制 [系統]);
public \$sdsid60=[撥打|撥] 旅遊諮詢 [電話號碼|服務];
public \$sdsid62=[顯示|跳出|開啟|撰寫|讀取|傳送|聽寫] ("E-Mail"!en-GB|電子郵件) [訊息];
public \$sdsid63=[啟動|關閉|關掉|開啟|啟用|停止|暫停|停用] (座椅熱暖器|方向盤熱暖器);

public \$sdsid64=[顯示|跳出|開啟] (地圖|導航地圖|"Navi"!en-GB 地圖);
public \$sdsid65=[顯示|跳出|開啟] Mirrorlink!en-GB;
public \$sdsid66=[開啟|啟動|啟用] (隨機播放 [模式|功能]|隨機放送
|Random!en-GB|Shuffle!en-GB);
public \$sdsid67=[顯示|跳出|開啟] (導航 [功能|系統]|"Navi"!en-GB|"Nav"!en-GB);
public \$sdsid68=(曲目|音軌|歌曲|全部) (開啟|啟動|啟用) 曲目重播 (模式|功能)|全部重新播放|[開
啟|啟動|啟用] 曲目重播 (模式|功能)|曲目重播;
public \$sdsid69=[顯示|跳出|開啟] (系統設定|設定|Setup!en-GB);
public \$sdsid77=[啟動|開啟|啟用] (Siri!en-GB|Apple!en-GB
[Carplay!en-GB]|Carplay!en-GB|Android!en-GB [Auto!en-GB])|與 (Siri|Apple!en-GB
[Carplay!en-GB]|Carplay!en-GB|Android!en-GB [Auto!en-GB]) 對話;
public \$sdsid78=逐字拼讀|[請] 逐字拼讀 (國名|州名|聯邦州名|地點 [名稱]|城市 [名稱]|路名|十字
路口|交叉街道|名稱|聯絡人 [姓名|名字]|地址);
public \$sdsid79=[顯示|跳出|開啟] (電話|Phone!en-GB) [功能];
public \$sdsid83=[設定|調整|調控|升高|調高|降低|調降] [汽車|車內] 溫度|[降溫|調冷|調暖|升溫];
public \$sdsid84=[顯示|跳出|開啟] (交通資訊|交通新聞|Traffic!en-GB|塞車訊息|塞車資訊|塞車新
聞|狀態);
public \$sdsid85=[啟動|關閉|關掉|開啟|啟用|停止|暫停|停用] (導航語音提示|Navi!en-GB 語音提
示);
public \$sdsid86=(中斷|暫停) [語音操作|"S D S"!en-GB|語音對話|語音對話系統|語音輸入|語音辨
識|輸入功能|對話]|[請] 稍候;
public \$sdsid87=請再說一次|不好意思|請重複 [[剛剛的] [語音] (輸出|提示)|問題];
public \$sdsid88=[顯示|跳出|開啟|啟動] (基本功能|語音操作|"S D S"!en-GB|語音對話|語音對話系
統|語音輸入|語音辨識|語音對話功能|語音輸入功能);
public \$sdsid89=(關閉|隱藏|關掉) [語音操作|"S D S"!en-GB|語音對話|語音對話系統|語音輸入|
語音辨識|輸入功能|對話] (指令|指令範例|命令|範例);
public \$sdsid9=[顯示|跳至|開啟|載入] (之前的|上一個|前一個|最後一個) (目的地|導航目的地|地
址);
public \$sdsid90=(顯示|跳出|開啟|顯現|打開) [語音操作|"S D S"!en-GB|語音對話|語音對話系統|
語音輸入|語音辨識|輸入功能|對話] (指令|指令範例|命令|範例);
public \$sdsid91=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":"
([多] 媒體|Media!en-GB)|[顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報] [所有] ([多] 媒體指令|[多] 媒體命令|音
樂指令|音樂命令);
public \$sdsid92=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" (輸
入|選擇|選取|聆聽|收聽|播放) 類似曲目;
public \$sdsid93=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" (輸
入|選擇|選取|聆聽|收聽|播放) [音樂] 專輯;
public \$sdsid94=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" (輸
入|選擇|選取|聆聽|收聽|播放) (表演者|藝人);
public \$sdsid95=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":"
((輸入|選擇|選取|聆聽|收聽|播放) (類型|音樂曲風));
public \$sdsid96=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":"
((輸入|選擇|選取|聆聽|收聽|播放) ([多] 媒體|音樂|影片) 資料來源)|(選擇|選取) ([多] 媒體|音樂|影

片] (裝置|設備));

public \$sdsid97=(顯示|跳出|開啟|朗讀|輸出|播報|提供) 下列項目的 (範例|指令|協助|命令) ":" (輸入|選擇|選取|聆聽|收聽|播放) (曲目|歌曲|音軌);

public \$sdsid98=[顯示|跳至] (第一頁|頁碼一|清單開頭 [處]|清單的開頭);

public \$sdsid99=[顯示|跳至] (最後一頁|清單結尾 [處]|清單的結尾);