

Cómo obtener el código de autorización (AUTH-CODE) de un dominio

Descripción general

El código AUTH-CODE, también conocido como código de autorización, código EPP, código de traslado o AUTH-ID, es una contraseña que protege tu dominio frente a transferencias no autorizadas.

Necesitas el código AUTH-CODE cuando vayas a:

- Trasladar el dominio a otro registrador
- Transferir el dominio a otro proveedor
- Confirmar la titularidad del dominio ante un nuevo registrador

Cuando termines esta guía, sabrás cómo obtener el código AUTH-CODE de tu dominio en el área de cliente.

Información importante

 El código AUTH-CODE permite trasladar tu dominio a otro registrador. No compartas nunca este código con nadie en quien no confíes.

 Para dominios .no, debes asegurarte además de que la información de contacto del dominio en WHOIS esté actualizada y sea correcta antes de iniciar el proceso de traslado. Consulta la guía:

[Cómo actualizar la información de contacto de un dominio](#)

Requisitos previos


Antes de empezar, asegúrate de que:

- Tienes acceso al área de cliente
 - Has iniciado sesión en el área de cliente
 - Tienes un dominio activo del que quieres obtener el código AUTH-CODE
 - Tienes los permisos necesarios para gestionar el dominio
-

Paso 1: Abre la descripción general de dominios

En el área de cliente:


Haz clic en **Dominios** en el menú superior y haz clic en **Nombres de dominio**:



El sistema abrirá la descripción general de los dominios de tu cuenta.

Paso 2: Selecciona el dominio del que quieres obtener el código AUTH-CODE


Haz clic en el recuadro del dominio del que quieres obtener el código AUTH-CODE:



El sistema abrirá el panel de control del dominio.

Paso 3: Abre AUTH-CODE

Haz clic en **Obtener código AUTH-ID/EPP** en el menú de la izquierda:



El sistema abrirá la página del código AUTH-CODE del dominio.

Paso 4: Obtén el código AUTH-CODE

El código AUTH-CODE del dominio se muestra en esta página:

Få AUTH-ID/EPP kode

AUTH-ID/EPP kode er et passord for domenenavnet ditt. Dette er laget for å sikre at domenet ikke blir flyttet uten ditt samtykke. Du trenger denne koden dersom du skal flytte ditt domenenavn til en annen leverandør.

Din AUTH-ID/EPP kode er: -J%OZQm2h~9rethJ

Copia el código y facilítalo al nuevo registrador cuando inicies el proceso de traslado.

 **Consejo:** Muchos registradores piden el código AUTH-CODE durante el proceso de pedido cuando vas a trasladar un dominio. Ten el código a mano antes de empezar.

 El código AUTH-CODE puede tener una validez limitada. Si el código ya no es válido cuando lo vayas a usar, puedes obtener uno nuevo siguiendo esta guía de nuevo.

 Si recibes un mensaje de error que indica **Object status prohibits operation**, puede deberse a que el bloqueo de registrador del dominio sigue activado. Para desactivarlo, consulta esta guía: [Cómo desactivar el bloqueo de registrador de un dominio](#)

Solución de problemas

No encuentro AUTH-CODE en el menú

Comprueba que has abierto el dominio correcto en el área de cliente y que tienes los permisos necesarios para gestionar el dominio.

El código AUTH-CODE no funciona en el nuevo registrador

Comprueba que:

- El código se ha copiado correctamente, sin espacios adicionales
- El código sigue siendo válido; obtén uno nuevo si es necesario
- El bloqueo de registrador del dominio está desactivado. Consulta la guía: [Cómo desactivar el bloqueo de registrador de un dominio](#)

No encuentro el dominio en el área de cliente

Comprueba que has iniciado sesión en la cuenta correcta y que el dominio está activo.

El traslado del dominio falla

En el caso de dominios .no, comprueba que:

- La información de contacto en WHOIS está actualizada y es correcta
- El nuevo registrador ha creado un archivo de zona correcto para el dominio en sus servidores antes de que inicies el proceso de traslado

Recibo un mensaje de error que indica "Object status prohibits operation"

Esto significa que el dominio está bloqueado para traslados. Por lo general ocurre porque olvidaste desactivar el bloqueo de registrador del dominio, que impide obtener el AUTH-CODE. Para desactivar el bloqueo de registrador, consulta la guía: [Cómo desactivar el bloqueo de registrador de un dominio](#)

Resumen

Ya sabes cómo obtener el código AUTH-CODE de tu dominio en el área de cliente.

Al tener el código AUTH-CODE disponible, puedes trasladar fácilmente el dominio a otro registrador cuando quieras.

Artículos relacionados

- [Cómo gestionar los registros DNS de un dominio en el área de cliente](#)
- [Cómo cambiar los servidores de nombres de un dominio](#)
- [¿Cómo añadir más dominios a mi alojamiento web?](#)
- [Cómo añadir virtualhosts para un dominio en el área de cliente](#)
- [Cómo desactivar el bloqueo de registrador de un dominio](#)

Fuente

Contenido original traducido al español desde:

<https://help.domeneshop.no/nb/articles/842268-hvordan-hente-ut-autorisasjonskoden-AUTH-CODE-for-et-domene>