


Konfiguracja poinstalacyjna Windows Serwer


(na przykładzie Windows Server 2022 64b)

Najpierw nie było nic. Później był wielki wybuch, a teraz mamy Windowsa:



więc musimy się trochę pomęczyć ☺

Po zainstalowaniu systemu oraz restarcie systemu i zalogowaniu się otrzymamy panel konfiguracyjny Menadżera Serwera.




W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy zainstalowane są wszelkie sterowniki urządzeń oraz zaktualizowanie systemu.

Aktualizacja sterowników

Sprawdzenie sterowników urządzeń odbywa się w menadżerze urządzeń

W panelu sterowania włączamy menadżera urządzeń



lub w cmd wydajemy polecenie

```
C:\Users\Administrator>devmgmt.msc
```

Jeżeli zachodzi potrzeba to instalujemy sterowniki.

Aktualizację systemu

wykonujemy za pomocą poleceń


```
C:\Users\Administrator>net stop wuauclt
The Windows Update service is stopping.
The Windows Update service was stopped successfully.


C:\Users\Administrator>net stop wuauclt
The Windows Update service is not started.

More help is available by typing NET HELPMSG 3521.


C:\Users\Administrator>net start wuauclt
The Windows Update service is starting.
The Windows Update service was started successfully.
```

lub w menadżerze serwera








Czekamy aż zainstalują się wszystkie aktualizacje:



W międzyczasie może zajść konieczność restartu systemu.

Drugą czynnością jest zmian nazwy serwera tak, aby w sieci kojarzył się ze swoim przeznaczeniem. Przy okazji możemy ustawić grupę roboczą. Wykonujemy to w tym samym oknie co aktualizację. Wprowadzamy nowe nazwy lub zostawiamy stare:








Serwer będzie chciał się zrestartować

Zmiana nazw interfejsów sieciowych


Odszukujemy ustawienia interfejsów sieciowych w Centrum sterowania i sieci




Wybieramy właściwości




W kolejnym oknie:




Ustawimy IP dla karty 1




Ustawimy IP dla karty 2 lub zostawiamy ustawienia standardowe.



i wprowadzamy nową/nowe nazwę/nazwy.



Formatujemy dodatkowy dysk zgodnie z możliwościami systemu. Np. na ntfs.



Formatting Local Disk (D:)



Format Complete.

OK

1. Zainstaluj Windows serwer
2. Zaktualizuj system (jeżeli jest to możliwe)
3. Zmień nazwę serwera stosując w nazwie swoje imię, np.: serwer_krzyska
4. Ustaw grupę roboczą o nazwie: sekcjaX (gdzie X jest numerem sekcji ćwiczącej, jeżeli nie pracujesz w sekcji wprowadź numer 0).
5. Zmień nazwy interfejsów sieciowych i ustaw adresy kart sieciowych wg. danych:
 - 5.1. Główny interfejs sieciowy – nazwa: Net1 ; adres IPv4: 172.22.22.1/24 ; brama domyślna ; DNS localhost
 - 5.2. Drugi interfejs sieciowy – nazw Lan1 ; adres IPv4: 10.10.10.1/24; brama domyślna: brak ; serwer DNS: brak.
6. Sformatuj dodatkową partycję dysku twardego na system ex-fat.