

Conexión usando llave privada con WinSCP:

1. **Descarga e Instalación**:

- ✓ Ve al sitio oficial de WinSCP y descarga la última versión.
- ✓ Ejecuta el instalador y sigue las instrucciones en pantalla.

2. **Inicio**:

- ✓ Abre WinSCP.
- ✓ En el cuadro de diálogo que aparece, selecciona "Nuevo".

3. **Configuración de la conexión**:

- ✓ **Protocolo de Archivo**: Selecciona "SFTP".
- ✓ **Nombre de Host**: Ingresa la dirección del servidor.
- ✓ **Nombre de Usuario**: Tu nombre de usuario.
- ✗ **Contraseña**: Déjalo en blanco ya que usarás una llave privada.

4. **Autenticación con llave privada**:

- ✓ Haz clic en "Avanzado".
- ✓ Ve a `Autenticación` bajo `SFTP`.
- ✓ Donde dice "Clave privada", haz clic en "Examinar" y selecciona tu llave privada (.ppk).
- ✓ Haz clic en "OK".

5. **Conexión**:

- ✓ Haz clic en "Conectar".
- ✓ Si todo está configurado correctamente, deberías conectarte al servidor.

! **Nota**: Si tu llave privada no está en formato .ppk (formato de Putty), puedes usar PuTTYgen para convertir tu llave a ese formato.

Conexión usando llave privada con FileZilla:

1. **Descarga e Instalación**:

- ✓ Ve al sitio oficial de FileZilla y descarga la última versión.
- ✓ Ejecuta el instalador y sigue las instrucciones en pantalla.

2. **Inicio**:

- ✓ Abre FileZilla.

3. **Configuración de la conexión**:

- ✓ Haz clic en "Archivo" y selecciona "Gestor de sitios".
- ✓ Haz clic en "Nuevo sitio" y proporciona un nombre para esta conexión.
- ✓ **Servidor**: Ingresa la dirección del servidor.
- ✓ **Puerto**: Puedes dejarlo en blanco o ingresar el puerto si es diferente del predeterminado.
- ✓ **Protocolo**: Selecciona "SFTP - SSH File Transfer Protocol".
- ✓ **Tipo de inicio de sesión**: Selecciona "Normal".
- ✓ **Usuario**: Ingresa tu nombre de usuario.
- ✗ **Contraseña**: Déjalo en blanco ya que usarás una llave privada.

4. **Autenticación con llave privada**:

- ✓ Haz clic en "Editar" y ve a "Configuración".
- ✓ En el panel izquierdo, selecciona "SFTP" bajo "Conexión".
- ✓ Haz clic en "Añadir clave privada" y selecciona tu llave privada.

! Si tu llave no está en formato reconocido por FileZilla, te pedirá que la conviertas. Acepta y proporciona un nombre para la llave convertida.

5. **Conexión**:

- ✓ Regresa al "Gestor de sitios", selecciona tu sitio y haz clic en "Conectar".
- ✓ Si todo está configurado correctamente, deberías conectarte al servidor.

Ejemplo de conexión:

Sesión

Protocolo:

Nombre o IP del servidor: Puerto:

Usuario: Contraseña: