


WANKOMYCYNA

Czas pomiędzy pobraniem próbki do analizy i podaniem leku (koniec wlewu) POWINIEN być dokładanie odnotowany.

Próbka nie może być pobrana z tego samego dościa przez które podawany jest lek.

Próbki należy pobierać w stanie stacjonarnym 24-48 godzin od początku terapii.

Docelowe AUC_{24} - 400-600 $\mu\text{g/mL} \times \text{hr}$



**Dawkowanie podtrzymujące wankomycyny w 2/3 dobie - wg AUC_{24}
docelowe stężenie 400-600 $\mu\text{g/mL} \times \text{hr}$**

Imię:	
Nazwisko:	
PESEL:	

Pobierane są dwa stężenia wankomycyny w ciągu 24-48 godzin od początku terapii. Szczytowe - godzinę do dwóch od zakończenia infuzji i przed podaniem kolejnej dawki. Ważne jest dokładne odnotowanie czasu rozpoczęcia infuzji, czasu pierwszego pobrania krwi ($C_{\max}$) i czasu drugiego pobrania krwi ($C_{\min}$).

Dawka podawana (mg)	lek.	
Odstęp pomiędzy dawkami (godziny)	lek.	
Czas trwania podania wankomycyny	lek.	
Data i godzina rozpoczęcia podawania wankomycyny	piel.	
Data i godzina pobrania krwi po podaniu dawki ($C_{\max}$) - godzina do dwóch od zakończenia infuzji	piel.	
Data i godzina pobrania krwi przed kolejną dawką ($C_{\min}$)	piel.	
Zmierzone stężenie wankomycyny po podaniu dawki ($C_{\max}$)	lab.	
Zmierzone stężenie wankomycyny przed podaniem kolejnej dawki ($C_{\min}$)	lab.	

Dane należy przekazać farmaceucie klinicznemu w celu ustalenia ew. modyfikacji dawkowania wankomycyny.

Szkolenie dostępne na stronie www.ozzs.pl

Kalkulator on-line: <https://clincalc.com/vancomycin/>

Kalkulator w aplikacji Sanford Guide: <https://www.sanfordguide.com/vancomycin-dosing/>