Система быстрых платежей (СБП) предлагает удобный способ для оплаты услуг и покупок по QR коду. Удобные виды приема платежей — QR-наклейка, которую достаточно наклеить на вендинговый автомат.



Без затрат на терминалы и оборудование



Фиксированная комиссия 0,7%



Мгновенное зачисление на расчетный счет

Как выглядит оплата у покупателя

Оплатить ваши товары и услуги смогут клиенты разных банков. Без карты. Покупателю нужен только смартфон



По QR-коду

1. Покупатель сканирует QR-код

Покупатель на сайте сканирует QR-код с помощью камеры смартфона или сразу в мобильном приложении банка

2. Покупатель выбирает банк

На экране смартфона появляется окно для перехода в банковское приложение. Покупатель может выбрать другой банк для оплаты путём длинного нажатия на эту область

3. Покупатель подтверждает оплату

В мобильном приложении выбранного банка покупатель подтверждает платеж. Средства мгновенно поступают на счёт продавца

Для подключения оплаты по QR СБП необходимо:

- 1) Открыть расчетный счет в Тинькофф банк и подключить интернет эквайринг;
- 2) Создать интернет-магазин;
- 3) Активировать интернет-магазин;
- 4) Настроить методы оплаты и скачивать QR-код СБП;
- 5) Настроить терминал и привязать его к контроллеру телеметрии в личном кабинете SmartVend.

^{*}абонентская плата за услугу составляет 50 р./автомат в месяц

1. Открытие расчетного счета в Тинькофф банк и подключение интернет эквайринга

Вышлите карточку организации с реквизитами менеджеру SmartVend для заявки на подключение СБП.

Затем с вами свяжется менеджер банка для открытия счета и подключения интернет эквайринга.

Либо подайте заявку самостоятельно кликнув на ссылку:


- Открытие расчетного счета
- Интернет-эквайринг

Важно!

Необходимо обязательно сделать этот пункт через менеджера SmartVend, так как в дальнейшем активация интернет-магазина будет происходить через менеджера SmartVend.

2. Создание интернет магазина

- Войдите в личный кабинет Тинькофф банк https://www.tinkoff.ru/business/;
- Перейдите на вкладке Интернет-эквайринг (1) \rightarrow Магазины (2) \rightarrow Создать магазин (3) \rightarrow Интернет-магазин (4).




- В открывшемся окне заполните анкетные данные в соответствии с реквизитами вашей компании.
- В поле "Сайт" нужно указать http://smartvend.ru;
- В поле "Название на латинице" нужно обязательно указать серийный номер контроллера телеметрии SmartVend и по желанию название торговой точки на латинице.

Важно!

Каждый интернет-магазин создается для каждого контроллера телеметрии SmartVend.


Нужно сразу создать необходимое количество интернет-магазинов. Например, если планируется применить это решение на 10 автоматах, то нужно создать 10 интернет-магазинов

Новый интернет-магазин



3. Активация интернет-магазина

После создания интернет-магазина проверьте его статус. Если в верхнем правом углу интернет-магазина написано "Принимает платежи", то данный шаг можно пропустить.




Если написано "Требуются тесты", "Предоставьте информацию" или иные статусы, то сообщите менеджеру SmartVend об этом для активации. В сообщение необходимо указать:

- Название интернет-магазина;
- Текущий статус интернет-магазина.


4. Настройка методов оплаты и скачивание QR-кода СБП


- 1. В активированном интернет-магазине перейдите на вкладку Способы оплаты (1);
- 2. В блоке "Система быстрых платежей" включите метод оплаты (2);
- 3. В верхнем правом углу и нажмите на "Статичный QR-код и затем "Скачать"

1:



2:





Важно!

Каждый интернет-магазин создается для каждого контроллера телеметрии SmartVend и каждый QR-код привязывается только к одному контроллеру телеметрии.


5. Настройка терминала и привязка его к контроллеру телеметрии в ЛК SmartVend.

Напишите в техническую поддержку SmartVend запрос на финальную настройку в Whatsapp по номеру +37128701129:

"Прошу добавить настройки для подключения QR-кодов СБП с самостоятельным вводом суммы ("Тинькофф QR-коды") в личный кабинет (указать название юридического лица)"

После добавления настроек (интеграции) со стороны технической поддержки выполните следующие шаги:

- 4. В активированном интернет-магазине перейдите на вкладку Терминалы (1);
- 5. Убедитесь, что Рабочий терминал в статусе "Включен" (2). Если терминал в другом статусе, то сообщите об этом менеджеру SmartVend; 6. Нажмите кнопку Настроить (3).



В открывшемся окне отметьте галочку в поле "Уведомления по протоколу НТТР" (4) и в открывшемся поле вставьте ссылку (5):
 https://api.smartvend.ru/v1/tinkoff/webhook (эту ссылку можно также взять в ЛК SmartVend в разделе "Настройки" - "Тинькофф СБП" на странице автомата)
 Затем скопируйте Терминал ID и пароль (6)

Настройка рабочего терминала

Подключение
Универсальное

Уведомления

На электронную почту

По протоколу НТТР

На породок рабочего терминал

Магазин

6

Терминал

1652779961700 □
Пароль
Вр9hуідехж114w47u □

https://account.smartvend.ru/api/payment/tinkoff-sbp-terminal-qr-status

• Далее зайдите в личный кабинет SmartVend https://app.smartvend.ru, перейдите на страницу автомата, к которому хотите привязать этот конкретный QR-код, далее на вкладку "Настройки" (7) - Тинькофф СБП (8). На этой вкладке введите Терминал ID и пароль от конкретного интернет-магазина (9), созданного в ЛК Тинькофф банк, и нажмите "Сохранить" (10).

Главная Конфигурация Детальные продажи Продажи пс	дате Инкассации Деньги в автомате События Соединения Параметры Технический отчет Дебаг Настройки Настройки Тинькофф СБП 8
	QR Тинькофф СБП с вводом суммы 9 Ключ терминала Ключ терминала
	Пароль терминала Пароль терминала
	Пожалуйста, не забудьте указать сылку для вебкуков в настройках личного кабинета Тинькофф: https://api.smartvend.ru/v/tinkoff/webhook Сохранить
	10

Важно! Повторите все описанные пункты: 2 - 5 для каждого вендингового автомата

6. Осталось наклеить скачанный QR-код на автомат.

Ниже пример оформления наклейки. Макет наклейки:

https://drive.google.com/file/d/13V9Xr7bX9HnC1R3t1NB8ByNIPwOIOMtB/view?usp=share link



7. В левой части макета есть предложение использовать NFC-чип телефона для платежа ("Разблокируйте и поднесите"). Если вы хотите использовать этот функционал, нужно записать QR-код на NFC-чип

Требования к NFC чипу

• Встроенный NFC чип NTAG213. Пример по ссылке

Для записи QR-кода на NFC чип вам потребуется:

- 1. Скачать QR-код СБП из личного кабинета Тинькофф банк;
- 2. Отсканировать QR-код СБП и получить ссылку из него;
- 3. Записать полученную ссылку на NFC чип.

1. Получение ссылки на QR-код СБП

• Скачайте и установите на смартфон приложение Сканер QR-кода; Ссылки на приложения:

<u>Сканер QR-кода для Android;</u> Сканер QR-кода для IOS.

- Откройте приложение и отсканируйте QR-код СБП;
- Скопируйте полученную ссылку.


2. Запись полученной ссылки на NFC чип

• Скачайте и установите на смартфон приложение NFC Tools;


Ссылки на приложения:

NFC Tools для Android NFC Tools для IOS

• Откройте приложение NFC Tools и перейдите на вкладку "Запись" (1), затем нажмите на кнопку "Добавить запись" (2):



В открывшемся окне нажмите кнопку "URL / URI":




• В открывшемся окне выберите протокол https:// (1), вставьте ссылку полученную из QR-кода СБП (2) и нажмите кнопку "ОК" (3):




• В открывшемся окне нажмите на кнопку "Писать" (2)

Важно!


Перед записью ссылки QR-кода СБП убедитесь, что у вас не задвоился протокол https:// в поле URL (1). Должно быть как на скриншоте: https:// указано в начале ссылки один раз.



• Поднесите смартфон к NFC метке и дождитесь записи:



• Перейдите на вкладку "Другое" (1) и нажмите "Установить пароль" (2) чтобы метку было нельзя перезаписать без ввода пароля.



 NFC-чип готов. Проверить работу можно при помощи любого смартфона с поддержкой NFC.