



Практичне завдання

3.2. Використання тригерів у комп'ютерній презентації

Працюємо з комп'ютером

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм

Завдання. Створіть у комп'ютерній презентації Види трикутників тригери для запуску ефектів переміщення написів і зміни кольору заливки фігур. Для цього:

1. Відкрийте в редакторі презентацій **PowerPoint** файл **Розділ 3\Пункт 3.2\вправа 3.2.pptx**.
2. Перейменуйте об'єкт, що є зображенням прямокутного трикутника, надавши йому ім'я *Прямокутний трикутник*. Для цього:
 1. Виконайте **Основне** ⇒ **Редагування** ⇒ **Виділити** ⇒ **Область виділення**.
 2. Виберіть на слайді зображення прямокутного трикутника.
 3. Виберіть рядок з іменем вибраного об'єкта в області **Вибірка**.
 4. Уведіть ім'я *Прямокутний трикутник*.
 5. Натисніть клавішу **Enter**.
3. Перейменуйте об'єкти, що є зображеннями гострокутного та тупокутного трикутників, надавши їм відповідні імена.
4. Закрийте область **Вибірка**, вибравши кнопку **Закрити**  в заголовку області.
5. Додайте до текстового напису *Прямокутний* ефект анімації *Лінії* з групи *Шляхи переміщення* та перемістіть червоний маркер на кінці лінії переміщення під зображення прямокутного трикутника.
6. Установіть зображення прямокутного трикутника перемикачем для створеної анімації. Для цього виконайте **Анімація** ⇒ **Додаткові параметри анімації** ⇒ **Тригер** ⇒ **Після клацання** ⇒ **Прямокутний**.
7. Відкрийте **Область анімації**. Зверніть увагу на відображення напису про створений перемикач анімації.

8. Додайте до зображення прямокутного трикутника ефект анімації *Колір заливки* з групи *Виокремлення* та виберіть у списку кнопки **Параметри ефектів** жовтий колір для заливки трикутника.
9. Установіть зображення прямокутного трикутника перемикачем для створеної анімації. Зверніть увагу на переміщення рядка ефекту анімації в **Області анімації**.
10. Установіть для ефекту зміни кольору прямокутного трикутника початок відтворення *одночасно* з попереднім.
11. Запустіть показ презентації та переконайтеся у відтворенні двох ефектів анімації лише після вибору перемикача анімації – зображення прямокутного трикутника. Зверніть увагу на вигляд вказівника після наведення на зображення прямокутного трикутника. Завершіть перегляд презентації.
12. Додайте до текстових написів *Гострокутний* і *Тупокутний* ефекти анімації для переміщення до відповідних зображень.
13. Установіть відповідні зображення перемикачами для створених анімацій.
14. Додайте до зображень гострокутного та тупокутного трикутників ефекти змінення кольору, вибравши відповідно червоний і блакитний кольори.
15. Налаштуйте створені анімації таким чином, щоб перефарбування відбувалось одночасно з переміщенням напису після вибору відповідного зображення трикутника.
16. Запустіть показ презентації. Переконайтеся у правильності налаштування перемикачів анімації.
17. Завершіть перегляд презентації.
18. Збережіть презентацію у вашій папці з тим самим іменем.
19. Закрийте вікно редактора презентацій.