

— НАСТРОЙКА PS4: —

На консоли необходимо ввести вручную DNS сервера Google или OpenDNS, и узнать IP и MAC адрес.

Настройки -> Сеть -> Установить соединение с Интернетом -> Использовать кабель LAN/WiFi -> Специальный -> Автоматически -> Не указывать -> Вручную ->

Основной DNS: 8.8.8.8


Дополнительный DNS: 8.8.4.4

или

Основной DNS: 208.67.222.222

Дополнительный DNS: 208.67.220.220

-> Автоматически -> Не использовать -> Проверить соединение с интернетом -> Назад -> Узнать состояние соединения




На скриншоте можно увидеть введённые DNS сервера и необходимые нам в будущем IP (в данном случае "192.168.0.102") и MAC адрес (в зависимости от способа соединения - кабель или WiFi).


— НАСТРОЙКА РОУТЕРА (На примере TL-WDR3600): —

1. Входим в web-интерфейс роутера, через браузер.

a.



b.




2. Переходим в раздел резервирования IP адресов. Вводим IP и MAC адрес консоли, полученные выше из сведений о состоянии соединения консоли.

DHCP -> Address Reservation -> Add New

a.

The screenshot shows the 'Add or Modify an Address Reservation Entry' form in the router's web interface. The form has a green header with the title. It contains three input fields: 'MAC Address:', 'Reserved IP Address:', and 'Status:'. The 'Status' field is a dropdown menu currently set to 'Enabled'. At the bottom of the form are two buttons: 'Save' and 'Back'.

b.



3. Переходим в раздел перенаправления портов. Вводим IP консоли и необходимые порты для PSN и RemotePlay.

Forwarding -> Virtual Servers -> Add New

TCP: 80, 443, 1935, 3478-3480

UDP: 3478-3479

ALL: 9295-9304 (порты RemotePlay)

a.

Add or Modify a Virtual Server Entry

Service Port:

80

(XX-XX or XX)

Internal Port:

(XX, Only valid for single Service Port or leave it blank)

IP Address:

192.168.0.102

Protocol:

ALL

▼

Status:

Enabled

▼

Common Service Port:

--Select One--

▼

Save

Back

b.

Virtual Servers				
Note: Make sure the nat is enable if you want the Virtual Servers configuration take effect				
ID	Service Port	Internal Port	IP Address	Protocol
1	80	80	192.168.0.102	TCP
2	443	443	192.168.0.102	TCP
3	1935	1935	192.168.0.102	TCP
4	3478-3480	3478-3480	192.168.0.102	TCP
5	3478-3479	3478-3479	192.168.0.102	UDP
6	9295-9304	9295-9304	192.168.0.102	ALL
Add New... Enable All Disable All Delete All				

3.5 Альтернативой открытия каждого порта по отдельности, является опция DMZ. Она открывает все порты разом.

Forwarding -> DMZ

DMZ

Note: Make sure the nat is **enable** if you want the DMZ configuration take effect

Current DMZ Status: ☒ Enable ☐ Disable

DMZ Host IP Address:

Save

4. Перезагружаем роутер и PS4.