

G Suite

Manual para la configuración del correo electrónico en Outlook 2016

Versión: 1.0

Fecha: 23/1/2017



Introducción y requisitos mínimos	3
Datos para la configuración	3
Microsoft Outlook 2016	4
Soporte	8

Introducción y requisitos mínimos

El presente manual le guiará en los pasos a realizar para configurar una cuenta de correo electrónico IMAP en su ordenador, dentro de la aplicación Microsoft Outlook 2013.

Le recordamos que puede gestionar su cuenta de correo corporativa cgpe.net cómodamente desde su navegador accediendo a [Gmail](#) o con el cliente de [sincronización para Outlook](#)

Datos para la configuración


Servidor de correo entrante (POP)	pop.gmail.com Requiere SSL: Sí Puerto: 995
Servidor de correo saliente (SMTP)	smtp.gmail.com Requiere SSL: Sí Requiere TLS: Sí (si está disponible) Requiere autenticación: Sí Puerto para SSL: 465 Puerto para TLS/STARTTLS: 587
Tiempo de espera del servidor	Más de 1 minuto (se recomiendan 5)
Nombre completo o nombre mostrado	Tu nombre
Nombre de la cuenta, nombre de usuario o dirección de correo electrónico	Tu dirección de correo electrónico
Contraseña	Tu contraseña de Gmail

Microsoft Outlook 2016

Paso 1º - Una vez encendido el PC y arrancado el sistema operativo, deberemos abrir la aplicación Microsoft Outlook 2013 desde Inicio / Programas / Microsoft Outlook y pulsamos la opción Archivo >> Agregar cuenta



Paso 2º - En la ventana pulsamos configuración manual.



Paso 3º - Seleccionamos servicio POP o IMAP y pulsamos siguiente

Paso 4º - Introducimos nuestras credenciales junto con los datos de correo entrante y saliente y pulsamos en más configuraciones.

Agregar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario
Su nombre: test
Dirección de correo electrónico: soporte@cgpe.net

Información del servidor
Tipo de cuenta: POP3
Servidor de correo entrante: pop.gmail.com
Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.gmail.com

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario: soporte@cgpe.net
Contraseña: *****
☒ Recordar contraseña
☐ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.
Probar configuración de la cuenta ...
☐ Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

Entregar nuevos mensajes a:
☒ Nuevo archivo de datos de Outlook
☐ Archivo de datos de Outlook existente
Examinar

Más configuraciones ...

< Atrás Siguiente > Cancelar

Paso 5º - En la pestaña servidor de salida, marcamos Mi servidor de salida requiere autenticación.

Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Avanzadas

☒ Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

☒ Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada
☐ Iniciar sesión utilizando


Nombre de usuario:
Contraseña:

☒ Recordar contraseña

☐ Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Aceptar Cancelar

Paso 6º - Modificamos los valores de puerto y tipo de conexión tal y como se detallan en la siguiente pantalla



Configuración de correo electrónico de Internet

General | Servidor de salida | **Avanzadas**

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (POP3):

☒ Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

Servidor de salida (SMTP):

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: ▼

Tiempo de espera del servidor

Corto Largo 2 minutos 20 segundos


Entrega

☐ Dejar una copia de los mensajes en el servidor

☒ Quitar del servidor después días

☐ Quitar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'

Paso 7. Probamos la configuración y pulsamos aceptar



Configuración de la cuenta de prueba

Pruebas completadas correctamente. Haga clic en Cerrar para continuar.

Tareas | Errores

Tareas	Estado
✓ Iniciar sesión en el servidor de correo entr...	Completado
✓ Enviar mensaje de correo electrónico de p...	Completado

Ya tenemos configurada nuestra cuenta de correo electrónico.

Agregar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario
Su nombre:
Dirección de correo electrónico:

Información del servidor
Tipo de cuenta:
Servidor de correo entrante:
Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario:
Contraseña:
☒ Recordar contraseña
☐ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.

☐ Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente
Entregar nuevos mensajes a:
☒ Nuevo archivo de datos de Outlook
☐ Archivo de datos de Outlook existente

Agregar cuenta

¡Hemos terminado!
Tenemos toda la información necesaria para configurar la cuenta.

Soporte

Puede solicitar ayuda especializada por teléfono en el 902.158.215, correo electrónico soporte@cgpe.net o en nuestra web <http://soporte.cgpe.net>