



LIME-HD 中文輸入法安裝與設定

目錄

[LIME-HD簡易安裝步驟](#)

[LIME-HD詳細安裝步驟及設定](#)

[下載及安裝LIME-HD](#)

[初始化資料庫](#)

[調整各別輸入法 \(「輸入法管理」頁籤\)](#)

[載入自己定義的輸入法對照檔](#)

[單獨載入各輸入法字根檔](#)

[移除不需要的輸入法字根檔](#)

[調整鍵盤排列](#)

[LIME-HD設定 \(「喜好設定」頁籤\)](#)

[鍵盤](#)

[輸入法](#)

[對應表](#)

[LIME-HD資料庫管理 \(「初始資料庫」頁籤\)](#)

[資料庫存放位置](#)

[初始資料庫](#)

[資料庫備份與還原](#)

[清除資料庫](#)

[移動資料庫](#)

LIME-HD簡易安裝步驟

1. 在Android Market安裝LIME-HD
2. 設備Menu->設定->語言與鍵盤->LIME-HD打勾
3. 設備Menu->設定->語言與鍵盤->LIME-HD設定 或 打開所有應用程式中的「LIME-HD設定」
4. 初始資料庫->預載資料庫 (需有網路連線, 按下後請稍候, 等資料庫匯入完成)
5. 如果要使用自己的輸入法: 輸入法管理->自建->匯入字根檔->選擇鍵盤對應
6. 喜好設定->LIME輸入法切換->把需要使用的輸入打勾即可 (不需使用的請取消打勾)
7. 在應用程式的文字輸入區長按等選單出現, 再選「輸入方式」之後選LIME-HD即可

下列Youtube影片示範僅用注音及大易的快速安裝步驟:

http://www.youtube.com/watch?v=XLDX_0Ab1bg



LIME-HD詳細安裝步驟及設定

※ 各家Android裝置因客製化不同，畫面或選單會有些許差異，本安裝說明以Moto Milestone(原廠Android 2.1版)為主


下載及安裝LIME-HD

在Android Market上搜尋 "LIME-HD" 或在裝置上掃描下面QR Code:



market://search?q=pname:net.
toload.main.hd

也可以在電腦使用瀏覽器登入網頁版的Android Market: [LIME HD 中文輸入法](#), 選安裝後再選要裝入的設備，稍後就會自動安裝在設備中。



如果設備沒有Android Market, 請至LIME Project網站下載apk安裝：

<http://code.google.com/p/limeime/downloads/list>

(裝置的設定->應用程式->未知的來源 要先打勾, 才能安裝非Market程式)

安裝完成後，請按設備的Menu鍵進入系統設定，之後選「語言與鍵盤」



再選取LIME-HD (打勾), 接受警告(每個輸入法都會有)後, 系統即啟用LIME-HD輸入法
(在尚未初始LIME-HD資料庫前還無法使用LIME-HD輸入中文)



初始化資料庫


※ 此步驟需先完成，否則**LIME-HD**無法運作

※ LIME-HD為了保留輸入法的彈性，因此剛安裝完成的LIME-HD不含資料庫。使用者必需先初始化資料庫。**LIME-HD**可把資料庫安裝在**sdcard**上，但效能會降低，另外當移除**sdcard**或**USB**掛載至電腦時，輸入法會異常無法使用。設備空間足夠的話建議還是放在設備上較佳。LIME-HD如果使用預載的資料庫加上程式約需16MB的裝置空間 (如果加上注音連打快拼約22MB)。資料庫如果放在sdcard上，程式約需1MB 的空間。

按設備的Menu鍵，之後選「語言與鍵盤」，點選LIME-HD設定 (或打開所有程式中的LIME-HD設定)，再點選LIME-HD的「初始資料庫」頁籤



或



資料庫預設是放在裝置上。如果想要放在sdcard上的話，就在匯入資料庫前先按下「SDCARD」。資料庫如要放在裝置上請跳過此步驟。




如果是重裝LIME-HD且有備份資料庫的話，可選「還原資料庫」即可還原。
(LIME-HD不能使用LIME 3.0或以下的資料庫)

- 如果要使用預載資料庫的話，請按下「預載資料庫」(會載入注音、倉頡、倉頡五代、快倉、大易、輕鬆、行列、行列10，之後也可以各別清除節省空間)。
- 如果只使用注音輸入的話，請按下「僅含注音資料庫」(輸入法只有注音連打快拼)
- 如果要使用自己的輸入法或稍後各別單獨下載對照表的話，請按下「空白資料庫」(裡面沒有輸入法字根，只有系統關聯字/詞庫及繁簡轉換對照表)。
- 速成(簡易)及筆順五碼的使用者請載入上面三者的任一資料庫後，參考後面「單獨載入各輸入法字根檔」說明下載。

這步驟需有網路連線，如果沒有上網吃到飽的話，建議使用WiFi網路。(預載資料庫下載約6MB，僅含注音資料庫約3MB，空白資料庫約1MB) 按下後請等待匯入完成，如果網路慢就需較久時間。



等出現「成功載入」的訊息，資料庫就初始完成。



※ 資料庫匯入完成後就無法再移動資料庫位置，如需移到SDCARD或移回裝置中，請先「備份資料庫」，再「重置資料庫」後，重新選取位置，再「還原資料庫」。

調整各別輸入法 (「輸入法管理」頁籤)

LIME團隊曾多方面嘗試連絡太易科技以取得大易輸入法的授權，始終無法連絡上太易科技。但依[太易之前釋出字根的說法](#)，只要不修改應該是可內含，所以目前LIME-HD的預載資料庫已內建大易三碼版本 (使用OpenVanilla的

dayi3.cin)。大易輸入法版權權利人如有異議的話，敬請通知，LIME將立刻移除。

行列輸入法已依 [行列輸入法之家](#) 之要求先行通知行列，已獲許可內建。

另外，網友常詢問的嘸蝦米輸入法，目前[行易有限公司](#)有開發Android的嘸蝦米輸入法，所以**LIME-HD**目前沒有計劃內建支援嘸蝦米輸入法。


載入自己定義的輸入法對照檔

※此步驟為選擇性

按下「自建」



按下「匯入字根檔」



選擇 .lime 或 .cin 檔案 (檔案可以先放在 /sdcard/limehd 中, 就不用切換目錄。lime格式請參考 [LIME/LIME-HD輸入法對應表格式](#))



點選檔名後就開始匯入, 依機器不同速度也不同, 請耐心等待。如果匯入途中出現程式停止回應訊息的話, 請按「等待」就會繼續匯入。



匯入成功後就會出現匯入的筆數資訊。如果中途匯入失敗 (當機或重開機...

等), 請按下「移除字根檔」再重匯即可。如果一直重匯失敗, 有可能是記憶體不足, 請重開機後再試。

匯入成功後如果無法辨識出名稱自動選取鍵盤的話, 請按下「選擇鍵盤對應」選取自己要的鍵盤排列






(所有軟體鍵盤排列可參考: [LIME-HD 軟體鍵盤列表](#))

單獨載入各輸入法字根檔

※此步驟為選擇性

如果初始資料庫時選擇「空白資料庫」, 可到各別輸入法中, 按下下載字根檔, 或選取自己的字根檔。下面以下載注音連打快拼為例:






※如果最後匯入筆數為0, 有可能是記憶體不夠匯入失敗, 請重開機後再匯

移除不需要的輸入法字根檔

※此步驟為選擇性

如果要節省空間的話, 可以按下不需使用的輸入法後, 再按下「移除字根檔」, 下面以移除快倉為例:



調整鍵盤排列

※此步驟為選擇性

如果不喜歡目前鍵盤排列的話，可以按下要調整的輸入法後，再按下「選擇鍵盤對應」選取自己要的鍵盤排列即可。(目前僅能使用LIME-HD內建的鍵盤排列)

所有軟體鍵盤排列可參考: [LIME-HD 軟體鍵盤列表](#)

LIME-HD設定 (「喜好設定」頁籤)

鍵盤



LIME輸入法切換

設定所需啟用的輸入法，預設是全部打開，建議只勾選需使用的輸入法。按下「LIME輸入法切換」，再把需要的輸入法打勾即可。

下面以使用注音及倉頡為例：




先使用英文模式

切換至LIME-HD輸入法時，先進入純英文輸入模式 (需再按一次[中]才會進入中文輸入模式)

數字列英文鍵盤

純英文輸入時軟體鍵盤開啟上方數字列




鍵盤大小

調整軟體鍵盤大小，因為螢幕寬度有限，僅能微調高度。



以下以特小、一般及特大比較 (愈大蓋住的畫面也愈大)




字型大小

調整候選列及組字提示字型大小



以下以特小、一般及特大比較 (愈大顯示的候選字愈少)



打字震動

開啟軟體鍵盤打字震動

震動強度

調整震動強度，各家各型號的震動強度都不同，請依各人喜好調整

打字音效


開啟軟體鍵盤打字音效

輸入法



自動中文標點模式

在無候選列候選字時，顯示標點符號輸入列



關閉實體鍵盤選字鍵

關閉使用實體鍵的選字鍵，輸入對應表沒有使用數字對應的預設選字鍵是 1234567890 (如倉頡輸入法)，如果沒有數字對應的，則預設是 '[]-^&*()', 如果有符號對應的則為!@#\$%^&*()


關閉後，可使用滑動候選區觸控選字，或方向鍵加空白鍵選字。

電話鍵盤自動上屏


使用電話鍵盤時，當輸入字根數目符合設定數目，則自動送出組字 (此選項只針對筆順五碼輸入法)

選字鍵選項


使用實體鍵盤或藍牙鍵盤時，調整選字鍵選取候選列的順序




第一選字鍵選混打模式英文



第一選字鍵選第一順位中文字



第一選字鍵選第二順位中文字



注音鍵盤選項


選擇注音輸入法鍵盤排列方式



※ 倚天26鍵及許氏注音排列因單一鍵有對應多組注音字根，軟體鍵盤無法排入。因此使用倚天**26**鍵及許氏注音排列時，軟體鍵盤會使用**LIME**預設鍵盤 (只有英文字母)

實體鍵盤選項

選取支援實體鍵盤重對應的手機型號。外接藍牙鍵盤請使用預設「一般鍵盤」



例如 Milestone 的「1」及「q」都在 [q] 鍵，要使用[1]時，就得先按下[Alt]後再按下[q]。開啟實體鍵盤重對應後，在中文輸入時按下[q]就相當於同時按下[q]及[1]，可省下按[Alt]鍵。

以下是Milestone的實體鍵盤表，如果實體鍵盤選項設定「Milestone」後，在注音鍵盤選項選「標準」排列按下[q]，就相當於按下[ㄊ]及[ㄗ]

ㄊ 1 Q ㄗ	ㄋ 2 W ㄘ	ㄣ 3 E ㄨ	ㄌ 4 R ㄣ	ㄗ 5 T ㄗ	ㄘ 6 Y ㄘ	ㄙ 7 U ㄙ	ㄩ 8 I ㄩ	ㄛ 9 O ㄛ	ㄜ 0 P ㄜ	DEL
→ I A ㄇ	! ㄟ S ㄟ	# ㄟ D ㄟ	\$ ㄟ F ㄟ	% ㄟ G ㄟ	= ㄟ H ㄟ	& ㄟ J ㄟ	* ㄟ K ㄟ	(ㄟ L ㄟ	? ㄟ ;	↵
↑ Z ㄘ	< ㄟ X ㄟ	> ㄟ C ㄟ	ㄟ V ㄟ	ㄟ B ㄟ	ㄟ N ㄟ	ㄟ M ㄟ	ㄟ ,	ㄟ .	ㄟ 又	↑
	ALT	Q	@	SYM			/ ㄟ	≡	ALT	

※HTC Desire Z開啟後，注音輸入法同時支援印在Desire Z實體鍵盤上的注音排列(注音鍵盤選項請選「標準」)

中文簡/繁體字碼轉換

設定打繁體字自動轉簡體字或打簡體字自動轉繁體字
(如不需簡繁轉換請選「無」，以免打的字跟顯示的字不同)



※因為多個繁體字對應同一個簡體字，所以簡體字轉繁體字可能會轉換錯誤

字根反查

設定各個輸入法輸入單字時，在系統提示設定反查的字根。例如在倉頡字根反查設定注音後，使用倉頡輸入法打字時，就會在訊息列提示注音字根

※被設定反查的輸入法需匯入對應表，此功能才會生效。例如倉頡字根反查設定注音的話，注音輸入法亦需匯入注音對應表。



對應表

建議字顯示數量

設定模糊比對建議字的顯示數量。

※輸入字根完全相符的字會全部顯示於候選區

啟用關聯字典

中文輸入開啟關聯字典 (LIME-HD內建關聯字典及學習的使用者字典)

啟用英文字典

使用軟體鍵盤英文輸入時開啟LIME-HD內建英文關聯字典

實體鍵盤啟用英文字典

使用實體鍵盤英文輸入時開啟LIME-HD內建英文關聯字典

滑動選取

開啟時候選列可以左右滑動，關閉時候選列為左右翻頁

啟動自建關聯字

開啟後，LIME-HD會自動學習使用者輸入的字詞作為關聯字

啟動選取排序

使用軟體鍵盤輸入時，候選列排列順序會依使用者常用順序排列。

※排列順序依日常輸入使用自動學習，愈常用的字會排愈前面

啟動實體鍵盤選取排序

使用實體鍵盤輸入時，候選列排列順序會依使用者常用順序排列。

啟動數字對應

「自建輸入法」對照表中有使用數字當作字根時，此選項需開啟。

啟動符號對應

「自建輸入法」對照表中有使用符號當作字根時，此選項需開啟。

快速切換輸入模式

開啟後，實體鍵盤可用Shift-Space切換中文/英文輸入模式

LIME-HD資料庫管理 (「初始資料庫」頁籤)

資料庫存放位置

LIME-HD的資料庫可放置於裝置內部空間或SDCARD上。裝置空間不足時可放置於SDCARD上，但會影響輸入效能，且SDCARD卡卸載或透過USB掛載在電腦上時，LIME-HD將無法輸入。

裝置空間

放在裝置內建程式安裝空間中

SDCARD

放在SDCARD上的 /sdcard/limehd/目錄中

※資料庫建議存放於裝置空間，資料庫如果已初始化，就無移動資料庫存放位置

初始資料庫

LIME-HD需初始資料庫才能正常運作，第一次安裝或移除後重裝LIME-HD，請先初始資料庫。升級新版本時，除非有特別說明，一般不需初始資料庫

初始資料庫請擇一選取：

預載資料庫

內含LIME-HD系統資料庫及注音、倉頡、快倉、倉頡五代、速成、大易、行列、行列10輸入法對照表。(注音為一般注音對照表，如需使用連打快拼需另外匯入)

僅含注音資料庫

內含LIME-HD系統資料庫及注音連打快拼輸入法對照表

空白資料庫

僅含LIME-HD系統資料庫，不含輸入法對照表

資料庫備份與還原

備份資料庫

按下後會備份目前匯入的輸入法、鍵盤對照表、關關字詞 (不含**LIME-HD**設定)。

備份檔案置於 /sdcard/limehd/backup.zip, 新備份會蓋掉舊備份。如需保留請先手動將backup.zip複製至別的位置。

還原資料庫

按下後會還原之前的備份

清除資料庫

如果要清空LIME-HD所有資料庫內容，請選擇「重置資料庫」

※資料庫清除後，需再初始資料庫或從之前的備份還原，LIME-HD才能運作。

移動資料庫

LIME-HD的資料庫初始後就不能搬移。如需移動，例如從裝置空間移到SDCARD，請依下列步驟移動資料庫：

- i. 備份資料庫
- ii. 重置資料庫
- iii. 重選「裝置空間」或「SDCARD」
- iv. 還原資料庫